

Benutzerhandbuch

Version 9.10



- remote support for professionals on the move

Copyright © 1981-2007 Danware Data A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Teile unter Lizenz Dritter. Dokumentrevision: 2007260

Senden Sie Ihre Anmerkungen und Kommentare bitte an:

Danware Data A/S Bregnerødvej 127 DK-3460 Birkerød Dänemark

Fax: Int +45 45 90 25 26 E-Mail: info@netop.com

Internet: http://www.netop.com

Garantie

Danware Data A/S garantiert den einwandfreien Zustand des Benutzerpakets, das aus Handbuch und CD-ROM besteht. Bei Mängeln wird ein kostenfreier Umtausch des Produkts innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf von Danware Data eingeräumt.

Haftungsausschluss

Danware Data A/S übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch Fehler der beiliegenden Programme und/oder der Dokumentation verursacht werden.

Lizenz

Das Copyright des Bedienungshandbuchs liegt bei Danware Data A/S. Alle Patent-, Copyrightsowie andere Eigentumsrechte in und an den Programmen verbleiben bei Danware Data A/S oder deren Lizenzgebern. Durch den Kauf erhalten Sie das Recht, die Programme wie im beiliegenden Danware-Lizenzzertifikat beschrieben zu kopieren und zu nutzen. Bewahren Sie Ihr Danware-Lizenzzertifikat und die Original-CD-ROM sorgfältig auf. Sie dienen als Nachweis für Ihre Berechtigung zur Verwendung der Software. Sie werden außerdem gegebenenfalls für zukünftige Updates des Produkts benötigt. Die Software darf nur auf der durch Ihre Danware-Lizenzzertifikate festgelegten Anzahl von PCs installiert oder ausgeführt werden. Die Programme dürfen nur zu Sicherungszwecken und unter Einhaltung der oben aufgeführten Bestimmungen kopiert werden.

Marken

NetOp® und der rote Drachen sind eingetragene Marken von Danware Data A/S. Alle anderen in diesem Handbuch genannten Produkte sind Marken der entsprechenden Hersteller.

Inhalt

1	Einführung	6
	1.1 Funktionen	
	1.1.1 Mobile-Aktionen	7
	1.1.2 Betriebssystem	7
	1.1.3 Kommunikationsprotokolle	7
	1.1.4 Funktionen der grafischen Benutzeroberfläche	
	1.2 Allgemeine Steuerelemente	
	1.2.2 Menüs	
7	Installation	
_	2.1 Installation auf einem Desktopcomputer	
	2.2 Installation von einem Desktopcomputer	
	2.3 Installation von einem Webserver	
	2.4 Konfigurieren von NetOp Mobile Guest	
	2.5 Entfernen	
3	Tägliche Verwendung	20
	3.1 Neu	
	3.1.1 Menü	
	3.2 Sitzungen	
	3.2.1 Kommunikation	
	.3.2.1.1 Chat	.22
	3.2.2 Remote-Aktionen	
	.3.2.2.1 Verwalten	
	3.2.2.1.1 Spezielle Freigaben	.30
	3.2.2.1.2 Menü	.30
	3.2.2.2 Kontrollieren	
	3.2.2.2.1 Menü	.38
	.3.2.2.3 Dateiübertragung	
	3.2.2.3.1 Datei	
	3.2.2.3.3 Ansicht	
	3.2.2.3.4 Optionen	
	.3.2.2.4 Bestand abrufen	
	.3.2.2.5 Programm ausführen	.46
	.3.2.2.6 Systembefehle	
	3.3 Trennen	
	3.4 Favoriten	
	3.4.1 Menü	
	3.5.1 Auffüllen von Adressen	
	3.5.2 Organisieren von Adressen	
	3.5.3 Menü	
	3.6 Verlauf	
	3.6.1 Menü	
	3.7 Bestand	
	3.8 Extras	
	3.8.1 Sondertasten	
	3.8.2 Eigenschaften	.53
	.3.8.2.1 Menü	
	3.8.3 Berechtigungen	
	.3.8.3.1 Menü	.56
	3.8.4 Startsitzungen	
	.3.8.4.1 Menü	
	3.9 Verbindungsaufbau	
	3.9.1 Wireless-Verbindung	.5/

3.9.2 Verbindung über GPRS	59
3.10 Info	60
4 Guest-Manager	
4.1 Menü	
4.1.1 Fenstersteuerelemente	62
4.1.2 Datei/Symbolleiste	
4.1.3 Bearbeiten	
4.1.4 Ansicht.	
4.1.5 Fenster	
4.1.6 Hilfe	
4.2 Konfigurationsbereich	
4.2.1 Konfigurationsstruktur	
4.2.2 Konfigurationselemente	
4.2.2.1 Adressenlisten	
4.2.2.1.1 Hinzufügen und Organisieren	68
4.2.2.1.2 Löschen	
4.2.2.2 Konfiguration	
4.2.2.2.1 UDP - TCP/IP	
4.2.2.2.2 Datei-Manager	
4.2.2.2.3 Namen	
4.2.2.2.4 Verbinden	
4.2.2.2.5 Sicherheit	
4.2.2.2.6 Bestand	
4.3 Guest-XML	81
Index	82

1 Einführung

Willkommen bei NetOp Mobile & Embedded, der Fernsteuerungssoftware von Danware für mobile und eingebettete Computer.

Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihren Anforderungen entspricht und Ihre Erwartungen erfüllt.

Sollten Probleme bei der Verwendung dieses Produkts auftreten, konsultieren Sie zunächst dieses Handbuch und die Hilfesysteme.

Weitere Unterstützung zur Fehlerbehebung finden Sie in der **NetOp KnowledgeBase**, in der Sie nach detaillierten technischen Informationen suchen können.

Ihr NetOp-Händler vor Ort kann Ihnen Tipps geben, wie Sie Ihr NetOp-Produkt am effektivsten nutzen.

Als letzte Möglichkeit können Sie eine Supportanfrage an den **NetOp Kunden- und Produktsupport** senden. Wir werden uns bemühen, so schnell wie möglich eine Lösung für Ihr Problem zu finden.

NetOp Kunden- und Produktsupport

1.1 Funktionen

NetOp Mobile & Embedded enthält Lösungen von NetOp für mobile Computer und Computer mit eingebetteten Betriebssystemen.




Abbildung 1: NetOp Remote Control Mobile & Embedded Guest steuert PDAs, Workstations und unbemannte Server, die NetOp Remote Control Host ausführen, überträgt Dateien an diese Geräte und chattet mit ihnen.

In dieser Dokumentation wird der Begriff **NetOp Mobile** für NetOp Mobile & Embedded verwendet. Der Begriff bezeichnet den Computer, auf dem NetOp Mobile & Embedded als **mobiles Gerät**installiert ist. Dies gilt auch dann, wenn die Anwendung in ein stationäres Gerät eingebettet ist.

NetOp Mobile & Embedded enthält zurzeit die folgenden Module:

Mobile Guest Ermöglicht die Fernsteuerung von Geräten, die NetOp Remote Control Host

> (einschließlich Mobile Hosts) ausführen, von einem mit dem LAN oder Internet verbundenen mobilen Gerät. Die Verbindung kann z. B. über ein

Mobiltelefonnetzwerk hergestellt werden.

Mobile Host Ermöglicht die Fernsteuerung des mobilen Geräts und anderweitige

Interaktion über einen Computer mit NetOp Guest.

Siehe: Mobile-Aktionen, Betriebssystem, Kommunikationsgeräte und Funktionen der grafischen Benutzeroberfläche.

1.1.1 Mobile-Aktionen

NetOp Remote Control Mobile & Embedded Guest [Mobile Guest] bietet zahlreiche wichtige Fernsteuerungsfunktionen, sofern die Host Guest-Zugriffssicherheit dies zulässt. Im Folgenden werden nur einige von ihnen genannt:

Der Guest kann eine Remote Management-Sitzung mit einem Host starten, um Remote

auf die Verwaltungstools des Host zuzugreifen. Management

Bestand Diese Funktion ermöglicht es dem Guest, eine Bestandsliste vom

ferngesteuerten Gerät zu kompilieren.

DateiübertraguDiese Funktion ermöglicht dem Guest das Übertragen von Dateien vom ferngesteuerten Host oder das Übertragen von Dateien an den Host.

ng

Mehrfach-Chat Wenn der NetOp Host mehrere gleichzeitige Guest-Verbindungen zulässt, kann der NetOp Guest eine Chat-Sitzung starten, um an einer bereits bestehenden Chat-Sitzung zwischen einem anderen Guest und dem Host teilzunehmen.

Diese wird dann zu einer Mehrfach-Chat-Sitzung.

Fernsteuerung Diese Funktion ermöglicht es dem Guest-Benutzer, den Host-Computer über

den Bildschirm, die Maus und die Tastatur anzuzeigen und zu manipulieren.

Eine vollständige Liste finden Sie unter Tägliche Verwendung.

1.1.2 Betriebssystem

NME Guest kann auf den folgenden Plattformen und Prozessoren ausgeführt werden:

Windows CE Mobile 5 ARM

Windows CE Mobile 6 ARM

Windows CE Pocket PC 2003 ARM

1.1.3 Kommunikationsprotokolle

NetOp Mobile unterstützt zurzeit die folgenden Kommunikationsprotokolle:

Wir bezeichnen dieses Protokoll als LAN (TCP). Es ist die Standardmethode für die TCP Verbindung mit den meisten Computern und für diese Zwecke eine gute Wahl.

HTTP Dieses Protokoll kann verwendet werden, um durch Firewalls und Proxies zu gelangen.

UDP Wir bezeichnen dieses Protokoll als TCP/IP (UDP). Diese Methode kann in lokalen Subnetzen verwendet werden.

Bei diesen drei Protokollen können Sie eine Verbindung mit einem NetOp Host-Computer herstellen, indem Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Host-Computers eingeben (optional gefolgt von einem Doppelpunkt und einer Portnummer). Die Portnummer gibt die Portnummer an, an die Anforderungen gesendet werden, um den Host zu erreichen. Wenn Sie keine Portnummer eingeben, wird die Standardnummer 6502 für TCP und UDP sowie 80 für HTTP verwendet.

Beispiele:

```
192.168.105.78
80.48.131.18:1031
meinpc.meinefirma.com
meinpc
ihrpc:173
```

Stellen Sie sicher, dass Ihrem mobilen Gerät eine andere IP-Adresse als 127.0.0.1 zugewiesen wurde, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann. Überprüfen Sie dazu die Angaben auf der Seite "Info". Vergewissern Sie sich anschließend, dass Sie das Netzwerk verwenden können (z. B. mithilfe von Internet Explorer). Stellen Sie dann sicher, dass NetOp Host die angeforderte Adresse und den Port überwacht. Wenn Sie DNS-Namen wie "meinpc" oder "meinpc.meinefirma.com" verwenden, werden diese Namen nicht von NetOp in IP-Adressen aufgelöst, sondern vom DNS-Server für das mit Ihrem mobilen Gerät verbundene Netzwerk. Wird diese Aufgabe nicht vom DNS-Server ausgeführt, müssen Sie die IP-Adresse explizit eingeben.

Die Daten in den Protokollen werden über ein Netzwerk übertragen. Bei diesem Netzwerk kann es sich um ein Wireless-, Wired-Ethernet, ActiveSync/USB- oder ein Telefonienetzwerk wie GPRS handeln. Die meisten Windows Mobile-Geräte beenden die Wireless-Netzwerkverbindung, wenn eine ActiveSync- oder GPRS-Verbindung geöffnet wird. NetOp erkennt nicht, welches Netzwerk geöffnet oder geschlossen ist. Dafür ist das Betriebssystem verantwortlich. Sie können NetOp jedoch so konfigurieren, dass das Betriebssystem angewiesen wird, die Internet- oder andere Netzwerkverbindung zu öffnen, bevor eine Verbindung mit einem bestimmten Host-Computer hergestellt wird. Diese Einstellung kann über eine Verbindungseigenschaft in den Adressinformationen vorgenommen werden.

Welches Protokoll soll ich verwenden?

- Sie sollten immer zuerst versuchen, LAN (TCP) zu verwenden. Dieses Protokoll bietet die zuverlässigste Übermittlung und den geringsten Overhead.
- Wenn Ihr Netzwerk die Verwendung eines HTTP-Proxys oder einer Firewall erzwingt, der bzw. die nur HTTP zulässt, sollten Sie HTTP verwenden. Dies bringt jedoch Leistungseinbußen mit sich.
- TCP/IP (UDP) sollte nur verwendet werden, wenn Sie den Host nicht mit TCP oder HTTP erreichen können. Beachten Sie, dass die zuverlässige Übermittlung von UDP-Paketen gemäß Protokolldefinition nicht garantiert ist. Bei Verwendung von GPRS werden die UDP-Pakete mitunter einfach vom Netzwerk gelöscht.

Hinweis: Die Bezeichnungen LAN (TCP) und TCP/IP (UDP) werden aus Gründen verwendet, die auf die Geschichte von NetOp zurückgehen. TCP funktioniert sowohl im LAN als auch im WAN. Das UDP-Protokoll verwendet UDP nur standardmäßig und kann zur Verwendung einer

Mischung aus UDP und TCP neu konfiguriert werden.

Konfigurieren von Protokollen

Instanzen der Protokolle werden in NetOp als Profile bezeichnet. NetOp Mobile Guest versucht beim Start, eine Instanz des UDP-Protokolls zu öffnen. TCP- und HTTP-Profile werden bei Bedarf automatisch geöffnet. Im NetOp Mobile Guest-Manager kann das UDP-Profil konfiguriert werden. TCP- und HTTP-Profile können und müssen nicht konfiguriert werden. Die Konfigurationsparameter für UDP sind:

Name	Eine beliebige Zeichenfolge Ihrer Wahl.
Aktiviert	Wenn Sie diese Option deaktivieren, kann keine Verbindung über UDP hergestellt werden.
Sende-Port	Der Standard-Remoteport, an den Pakete gesendet werden. Diese Einstellung ist bei der Verwendung mit NetOp-Namensservern hilfreich.
Empfangs- Port	Für zukünftige Zwecke reserviert. Übernehmen Sie die Einstellung 0.
NetOp- Namensserv er verwenden	Ein NetOp-Namensserver kann verwendet werden, um Host-Namen in IP- Adressen aufzulösen.
Primärer NetOp- Namensserv er	Ein DNS-Name oder eine IP-Adresse für einen NetOp-Namensserver.
Sekundärer NetOp- Namensserv er	Ein DNS-Name oder eine IP-Adresse für einen NetOp-Namensserver.
	Aktivieren Sie diese Option, um die vom NetOp-Namensserver empfangenen Portinformationen außer Kraft zu setzen.
	Verwendet diese Portnummer anstelle der vom NetOp-Namensserver bereitgestellten Portnummer.
Wenn möglich, für diese Sitzung TCP verwenden	Wenn Sie diese Option aktivieren, verwendet das UDP-Profil anstelle von UDP TCP, wann immer dies möglich ist.
MTU	Passt die maximale Übertragungseinheit an, d. h. die von NetOp generierte maximale UDP-Paketgröße.

Siehe: <u>UDP - TCP/IP</u>.

1.1.4 Funktionen der grafischen Benutzeroberfläche

Die grafische Benutzeroberfläche enthält Symbole, die sich direkt auf Mobile-Aktionen und die Konfiguration beziehen.

Startseite (Fenster)



Das Symbol <u>Neu</u> startet die Sitzung, die unter "Extras > <u>Startsitzung</u>" definiert wurde.



Das Symbol Sitzung öffnet das Sitzungsfenster.



Das Symbol "Trennen" beendet eine aktive Sitzung.



Das Symbol <u>Favoriten</u> öffnet ein Fenster mit Host-Verbindungsinformationen für die Quick Connect-Funktion. Für jede Host-Sitzung wird eine Verbindung eingerichtet und eine definierte Sitzung gestartet (z. B. Dateiverwaltung oder Remote Management). Das Sitzungssymbol ist das Symbol, das für die ausgewählte Sitzung verwendet wird. Die <u>Eigenschaften</u> bieten dem Benutzer die Möglichkeit, die Zwischenspeicherung der "letzten Sitzungsdaten" für die Dateiverwaltung zu aktivieren.



Das Symbol <u>Adressen</u> öffnet keine Ansicht mit einer einzelnen Struktur, sondern eine geschachtelte Listenansicht. Einträge können in die Favoritenliste kopiert werden.



Das Symbol <u>Verlauf</u> füllt die Listenansicht mit Informationen über vorherige Sitzungen, z.B. Host-ID, Zeitstempel, Adresse und Kommunikationsprofil. Einträge können in die Listen <u>Favoriten</u> und <u>Adressen</u> kopiert werden.



Das Symbol <u>Bestand</u> öffnet ein Fenster mit Systeminformationen (Hardware und Software) von Hosts.



Das Symbol <u>Info</u> öffnet das <u>Listenfenster</u> mit Informationen zur NetOp Guest-ID, zu IP-Adressen und zur Sprache.



Das Symbol Extras öffnet das Fenster "Extras".



Das Stoppsymbol beendet Mobile Guest.

Sitzungen (Fenster)



Das Glühlampensymbol kennzeichnet den verbundenen Host-Computer.

Bei Inaktivität ist es grün; wenn der Host ausgelastet ist, erscheint es gelb.



Die Schaltfläche <u>Remote Management</u> öffnet ein Fenster, über das ein NetOp Host-Computer verwaltet werden kann.



Das Symbol <u>Fernsteuerung</u> aktiviert die NetOp Mobile-Tastenfunktion. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer eines Computers mit NetOp Guest, die Anzeige des mobilen Geräts anzuzeigen und mit der NetOp Guest-Computertastatur und -Maus darin zu arbeiten.



Die Schaltfläche <u>Dateiübertragung</u> öffnet ein horizontal (optional vertikal) unterteiltes Fenster "Datei-Manager", in dem der Host-Bereich über dem Guest-Bereich angezeigt

wird.



Die Schaltfläche Chat öffnet ein zeilenbasiertes Mehrfach-Chatfenster. Dieses Fenster enthält eine Schaltfläche "Senden" und eine Menüoption "Senden". Der Text kann auch durch Drücken der <EINGABETASTE> auf den Tastaturen gesendet werden. Die Schaltfläche "Senden" ist ggf. nicht erforderlich, wenn die Textzeile mithilfe der <EINGABETASTE> gesendet werden kann.



Das Symbol Bestand öffnet ein Fenster mit Informationen zum verbundenen Host-Computer.



Das Symbol Nachricht öffnet das Nachrichtenfenster, in dem Sie eine neue Nachricht verfassen oder die Nachricht auswählen können, die Sie in Eigenschaften erstellt haben.



Das Symbol Programm ausführen öffnet ein Fenster, in dem Sie ein Programm starten können.



📑 Das Symbol Systembefehl öffnet ein Fenster, in dem folgende Optionen zur Auswahl stehen: "Abmelden", "Neustart", "Herunterfahren", "Wake on LAN" oder "Computer sperren".

Extras (Fenster)



Das Symbol Sondertasten ermöglicht das Einrichten einer Zoom-Taste und einer Vollbild-Taste.



Über das Symbol Eigenschaften können Sie konfigurieren, wie neue Remoteverbindungen hergestellt werden.

Hinweis: Einzelne Eigenschaften von Fernsteuerungssitzungen können den Hosts in den Ansichten Adressen und Favoriten hinzugefügt werden.



Über das Symbol Berechtigungen können Sie Zugriffskennwörter für kennwortgeschützte Workstations, Server usw. festlegen. Diese Berechtigungen bzw. Anmeldeinformationen müssen an das Gerät gesendet werden, auf das Sie zugreifen möchten.



Über das Symbol Startsitzung können Sie Verbindungen mit NetOp Host konfigurieren, 🔂 die beim Start von Mobile Guest hergestellt werden.

Liste (Fenster)



Das Symbol Bestand öffnet ein Fenster mit Informationen zum verbundenen Host-Computer.



Das Symbol Fernsteuerung aktiviert die NetOp Mobile-Tastenfunktion. Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer eines Computers mit NetOp Guest, die Anzeige des mobilen Geräts anzuzeigen und mit der NetOp Guest-Computertastatur und -Maus darin zu arbeiten.



Das Symbol Verlauf füllt die Listenansicht mit Informationen über vorherige Verbindungen, z. B. Host-ID, Zeitstempel, Adresse und Kommunikationsprofil. Einträge können in die Listen Favoriten und Adressen kopiert werden.

1.2 Allgemeine Steuerelemente

In diesem Abschnitt werden die Steuerelemente der allgemeinen Benutzeroberfläche von NetOp Remote Mobile & Embedded erläutert. Der Abschnitt ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

Verbindung mit Host

<u>Menüs</u>

1.2.1 Verbindung mit Host

In diesem Abschnitt wird die allgemeine Methode beschrieben, mit der ein Mobile Guest-Benutzer eine Verbindung mit einem NetOp Host-Computer herstellt.


Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Tippen Sie auf der Hauptseite auf Neu.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen des Host-Computers ein.
- 3. Wählen Sie den Sitzungstyp aus.
- 4. Wählen Sie Verbinden.

Hinweis: Der Host ist möglicherweise durch ein <u>Kennwort</u> geschützt oder befindet sich hinter einem <u>Gateway</u>. Klicken Sie auf die Links, um weitere Informationen zur Vorgehensweise in diesen Situationen anzuzeigen.

1.2.2 Menüs

Der Inhalt des Menüs variiert abhängig von der ausgeführten Aktion.



Wählen Sie ein Element aus, und tippen Sie auf das Menü, um die möglichen Aktionen anzuzeigen.

Siehe: Menü "Neu", Menü "Chat", Menü "Nachricht senden", Menü "Verwalten", Menü

"Kontrollieren", Menü "Bestand", Menü "Programm ausführen". Menü "Systembefehle", Menü "Adressen", Menü "Verlauf", Menü "Favoriten", Menü "Sondertasten", Menü "Eigenschaften", Menü "Berechtigungen" und Menü "Startsitzungen".

2 Installation

NetOp Mobile Guest kann direkt auf dem mobilen Gerät oder über den Windows-Computer installiert werden. Jedes Installationsset enthält eine **EXE**- und eine **CAB**-Datei.

Wenn Sie die Installation über den Desktopcomputer ausführen, verwenden Sie dazu die EXE-Datei. Die CAB-Datei wird in diesem Fall nicht benötigt. Sie installieren den NetOp Mobile Guest-Manager auf dem Desktopcomputer und NetOp Mobile Guest auf dem mobilen Gerät. Falls das Gerät noch nicht über ActiveSync verbunden ist, wird die Installation ausgeführt, wenn Sie das nächste Mal eine Verbindung herstellen. Das Manager-Programm kann auf dem Desktopcomputer eine Konfigurationsdatei "guest.xml" erstellen und diese Datei auf dem mobilen Gerät speichern.

Wenn Sie eine direkte Installation vornehmen möchten, können Sie die CAB-Installationsdatei auf einem Webserver oder einem anderen Dateiserver speichern und dann auf dem Gerät die CAB-Datei über Internet Explorer ausführen. Bei diesem Installationstyp erhalten Sie die Standardkonfiguration. Sie können jederzeit eine Konfigurationsdatei von einem anderen Gerät hierher kopieren. Legen Sie die Datei in "\Programmme\NetOp Guest" oder dem jeweiligen Verzeichnis, in dem Sie Mobile Guest installiert haben, ab.

Siehe: <u>Installation auf einem Desktopcomputer</u>, <u>Installation von einem Desktopcomputer</u>, <u>Installation von einem Webserver</u>, <u>Konfigurieren von NetOp Mobile Host und Entfernen</u>

2.1 Installation auf einem Desktopcomputer

Die folgenden NetOp Mobile-Installationssets sind verfügbar:

PPC2003 - Pocket PC 2003

WM50PPC - Windows Mobile 5.0 und 6.0 Pocket PC

Wenn Sie die Installation mithilfe der Datei "setup.exe" vornehmen, muss die CAB-Datei nicht auf dem Computer gespeichert werden.

Verwenden Sie die CAB-Datei für die direkte Installation auf dem Gerät ("setup.exe" kann nicht auf dem Gerät ausgeführt werden).


1. Führen Sie "setup.exe" aus.



2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.



3. Im Windows-Menü "Start" werden jetzt zwei Programme angezeigt.




5. Fahren Sie anschließend mit der <u>Installation</u> und <u>Konfiguration</u> von NetOp Mobile auf dem mobilen Gerät fort.

2.2 Installation von einem Desktopcomputer

Verbinden Sie das mobile Gerät physisch mit dem Desktopcomputer, auf dem ActiveSync ausgeführt wird und die NetOp Mobile-Installationsdateien installiert wurden.

Vier Szenarios sind im Folgenden möglich.

- 1. Wenn das mobile Gerät während der Installation über ActiveSync verbunden ist, wird NetOp ME Guest gleichzeitig installiert.
- 2. Wurde NetOp Mobile Guest während der Desktopcomputerinstallation nicht auf dem mobilen Gerät installiert, wird die Installation auf dem mobilen Gerät automatisch gestartet, wenn eine Verbindung über ActiveSync hergestellt wird.
- 3. Klicken Sie andernfalls auf dem Desktopcomputer auf *Start > Alle Programme > NetOp Mobile Guest > NetOp Mobile Guest installieren*, um die Installation auf dem mobilen Gerät zu starten.
- 4. Alternativ können Sie im Fenster von *Microsoft ActiveSync*auf *Extras > Software* klicken, um das folgende Fenster anzuzeigen:



In diesem Fenster können die auf dem Desktopcomputer verfügbaren Programminstallationsdateien auf das mobile Gerät heruntergeladen werden.

Im Fensterbereich werden Programme, für die Installationsdateien auf dem Desktopcomputer verfügbar sind, mit Kontrollkästchen angezeigt. Wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, hat ActiveSync erkannt, dass das Programm auf dem mobilen Gerät installiert ist. Falls das Kontrollkästchen *Danware Data NetOp Guest* deaktiviert ist, aktivieren Sie es, und klicken Sie auf *OK*, um die Installation auf dem mobilen Gerät zu starten.

2.3 Installation von einem Webserver

Um die Anwendung direkt von einem lokalen Webserver auf einem Gerät zu installieren, müssen die folgenden Dateien auf den Webserver hochgeladen werden:

Guest_PPC_StrongARM.cab

Guest_WM50PPC_StrongARM.cab

Laden Sie zum Installieren von NetOp Mobile Guest auf einem mobilen Gerät die entsprechende CAB-Datei für das Betriebssystem des mobilen Geräts herunter, um die Installation zu starten.

2.4 Konfigurieren von NetOp Mobile Guest

So richten Sie eine identische Konfiguration von NetOp Mobile Guest auf mehreren mobilen Geräten ein:

- 1. Führen Sie eine Installation von einem Desktopcomputer auf einem mobilen Gerät aus.
- 2. Starten Sie NetOp Mobile Guest, um die Lizenznummer festzulegen.
- 3. Passen Sie NetOp Mobile Guest mit dem NetOp Mobile Guest-Manager an.

- 4. Kopieren Sie die Dateien \Programme\NetOp Host netopguest.lic (Lizenzdatei) und NetOpGuest.xml (angepasste Setupdatei) des mobilen Geräts in ein ausgewähltes Verzeichnis auf dem Desktopcomputer.
- 5. Führen Sie eine Installation vom Desktopcomputer auf anderen mobilen Geräten aus.
- 6. Kopieren Sie aus dem ausgewählten Verzeichnis auf dem Desktopcomputer die Dateien netophost.lic und NetOpGuest.xml in das Verzeichnis \Programme\NetOp Guest des mobilen Geräts.


Hinweis: Eine ausführliche Einführung in die Guest/Host-Verbindung finden Sie in der NetOp (Mobile) Host-Dokumentation. Einen kurzen Überblick finden Sie hier.

2.5 Entfernen

Um NetOp Mobile Guest von einem mobilen Gerät zu entfernen, tippen Sie auf Start > Einstellungen > System > Programme entfernen > Danware Data NetOp Mobile Guest > Entfernen.

Hinweis: Um alle Spuren der Installation zu entfernen, muss das Verzeichnis *Programme* *NetOp Guest* manuell entfernt werden.

Um eine <u>Installation auf einem Desktopcomputer</u> und NetOp Mobile Guest von einem über ActiveSync mit dem Desktopcomputer verbundenen mobilen Gerät zu entfernen, klicken Sie im Fenster von *Microsoft ActiveSync* auf *Extras* > *Software*, um das folgende Fenster anzuzeigen:



Im Fensterbereich werden Programme, für die Installationsdateien auf dem Desktopcomputer verfügbar sind, mit Kontrollkästchen angezeigt. Wenn ein Kontrollkästchen aktiviert ist, hat

ActiveSync erkannt, dass das Programm auf dem mobilen Gerät installiert ist. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Danware Data NetOp Mobile Guest*, klicken Sie auf *Entfernen*, um NetOp Mobile Guest vom mobilen Gerät zu entfernen, und entfernen Sie die Installationsdateien des NetOp Mobile Guest-Managers und des mobilen Gerätsvom Desktopcomputer.

Sie können die Installationsdateien des NetOp Mobile Guest-Managers und mobilen Geräts vom Desktopcomputer entfernen, ohne NetOp Mobile Guest von einem über ActiveSync mit dem Desktopcomputer verbundenen mobilen Gerät zu entfernen. Verwenden Sie dazu Start > Systemsteuerung > Software > NetOp Mobile Guest.

Hinweis: Um alle Spuren der Desktopcomputerinstallation zu entfernen, löschen Sie den Programmordner *Start > Alle Programme > NetOp Mobile Guest* manuell.

3 Tägliche Verwendung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Aufgaben und Problemen bei der täglichen Verwendung von NetOp Mobile Guest.



Jedes der Themen in diesem Abschnitt bezieht sich auf die Aufgaben eines Technikers, der unterschiedliche Gerätetypen unterstützen muss.

Neu Öffnet eine neue Verbindung.

<u>Sitzungen</u> Dient zur Auswahl der Sitzungstypen.

<u>Trennen</u> Beendet die aktuelle Sitzung.

<u>Favoriten</u> Öffnet gespeicherte NetOp Hosts.

<u>Adressen</u> Öffnet gespeicherte NetOp Hosts.

<u>Verlauf</u> Dient zur Anzeige und Verarbeitung zuvor besuchter und gesteuerter

NetOp Hosts.

Bestände Ruft zuvor abgerufene Bestände ab.

<u>Info</u> Zeigt Details zu NetOp Guest an.


<u>Extras</u> Bietet Zugriff auf die am häufigsten verwendeten

Konfigurationstools.

Beenden Beendet NetOp Mobile Guest.

3.1 Neu

Tippen Sie auf "Neu", um eine neue Verbindung zu öffnen.



Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Verbindung mit einem neuen NetOp Host herzustellen:

- 1. Setzen Sie den Cursor in das Listenfeld, und geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen ein
- 2. Wählen Sie ein Kommunikationsprofil aus. NetOp Guest führt den zuletzt verwendeten Typ auf.
- 3. Aktivieren Sie ggf. *Via NetOp Gateway*, geben Sie die Gateway-Adresse ein, und wählen Sie eine DFÜ-Methode aus.
- 4. Wählen Sie den Sitzungstyp aus. Der hervorgehobene Sitzungstyp ist Ihre Standardeinstellung.
- 5. Tippen Sie auf Verbinden. Die Verbindung wird hergestellt.

Siehe: Extras

3.1.1 Menü

Abbrechen Zeigt wieder das vorherige Fenster an.

 $\underline{\text{Eigenschafte}} \text{Dient zum Konfigurieren der beim Verbindungsaufbau gestarteten Sitzung.} \\ \underline{\textbf{n}}$

Berechtigun Für den Zugriff auf kennwortgeschützte Workstations, Server usw. müssen diese Berechtigungen bzw. Anmeldeinformationen an das Gerät gesendet werden, auf

das Sie zugreifen möchten.

Siehe: Neu.

3.2 Sitzungen

NetOp Mobile Guest bietet eine Reihe von Sitzungstypen (oder Aktionen), die speziell in der normalen NetOp Remote Control-Anwendung ausgewählt wurden und die meisten alltäglichen Ereignisse oder Vorgänge abdecken.

Die folgenden Abschnitte veranschaulichen, wie Mobile Guest funktioniert und über den Mobile Guest-Manager eingerichtet wird.

Hinweis: Informationen zur Konfiguration von Mobile Guest finden Sie unter <u>Handling NetOp</u> Mobile Guest.

Siehe: Remote-Aktionen und Kommunikation.

3.2.1 Kommunikation

Einem Mobile Guest-Benutzer stehen für die Kommunikation mit einem Host-Benutzer zwei Methoden zur Auswahl.

Siehe: Chat und Nachricht senden.

3.2.1.1 Chat

Die Chat-Funktion ermöglicht die bidirektionale Kommunikation mit dem verbundenen Host-Benutzer.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Wählen Sie im Menü "Sitzungen" die Option *Chat* aus, oder verwenden Sie das entsprechende Symbol.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen ein.
- 3. Tippen Sie auf Verbinden, und beginnen Sie mit dem Chat.

Menü

Senden Nachdem Sie den Text geschrieben haben, tippen Sie auf "Menü > Senden", um

den Text an den verbundenen NetOp Host-Computer zu übertragen.

Sitzungen Wählen Sie eine Sitzung aus, für die eine Verbindung mit einem NetOp Host-

Computer hergestellt werden soll.

Beenden Sie NetOp Guest.

Siehe: Allgemeine Steuerelemente und Verbindung über GPRS.

3.2.1.2 Nachricht senden

Die Funktion "Nachricht senden" ermöglicht die unidirektionale Kommunikation mit dem verbundenen Host-Benutzer.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Wählen Sie im Menü "Sitzungen" die Option *Nachricht senden* aus, oder verwenden Sie das entsprechende Symbol.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen ein.
- 3. Tippen Sie auf Verbinden, und schreiben Sie eine Nachricht.

Hinweis: Die von Ihnen gesendeten Nachrichten werden automatisch gespeichert. Sie können im Listenfeld eine Nachricht auswählen.

Menü

Senden Nachdem Sie den Text geschrieben haben, tippen Sie auf "Menü > Senden", um

den Text an den verbundenen NetOp Host-Computer zu übertragen.

<u>Sitzungen</u> Dient zum Auswählen einer Sitzung, für die eine Verbindung mit einem NetOp

Host-Computer hergestellt werden soll.

Beenden Beendet NetOp Guest.

Siehe: Allgemeine Steuerelemente und Verbindung über GPRS.

3.2.2 Remote-Aktionen

Vorgänge wie das Kontrollieren, Verwalten, Untersuchen usw. von NetOp Hosts können über das mobile Gerät ausgeführt werden.

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie eine Verbindung herstellen und die Aktionen ausführen.

Siehe: <u>Verwalten</u>, <u>Kontrollieren</u>, <u>Dateiübertragung</u>, <u>Bestand abrufen</u>, <u>Programm ausführen</u> und <u>Systembefehle</u>.

3.2.2.1 Verwalten

Die Option Verwalten bietet Ihnen Zugriff auf die aufgelisteten Elemente.

Folgen Sie zum Herstellen einer Verbindung der beschriebenen Methode.

Tippen Sie auf <u>Menü</u>, um auf spezifische NetOp-Aktionen und standardmäßige Windows Explorer-Aktionen zuzugreifen.

Datenträger In der Ansicht "Details" werden Tabelleneinträge mit folgendem Spalteninhalt

angezeigt:

Name Symbol und Name des Laufwerks

Typ Laufwerkstyp

Gesamtgröße Gesamtgröße des Laufwerks in Byte

Freier Platz Freier Laufwerksspeicher in Byte

Dateisystem Dateisystem des Laufwerks

In Verwendeter Laufwerksspeicher in Byte

Verwendung (gesamt)

Frei % Freier Laufwerksspeicher in Prozent bezogen auf den

Gesamtspeicher

In Verwendeter Laufwerksspeicher in Prozent bezogen auf den

Verwendung Gesamtspeicher

%

Ereignisse

Ereignisse enthält vier Symbole: "Anwendung", "Sicherheit" und "System" (wie in der Windows-Ereignisanzeige). Über das vierte Symbol "Datei" kann ein gespeichertes Ereignisprotokoll angezeigt werden.

Auf den einzelnen Registerkarten werden Ereigniseinträge des Host-Computers in einer Tabelle mit den folgenden Spalten angezeigt:

Typ Symbol und Beschreibung für den Ereignistyp

Datum des Ereignisses

Uhrzeit des Ereignisses

Quelle Quelle des Ereignisses

Kategorie Ereigniskategorie, falls zutreffend

Ereignis Ereignis-ID

Benutzer Benutzername für das Ereignis bzw. "N/V", wenn es sich nicht um

ein Benutzerereignis handelt

Computer Computername für das Ereignis

Aufgaben

Aufgaben enthält zwei Symbole: "Anwendung" und "Prozesse".

Anwendungen enthält Einträge für die auf dem Host-Computer ausgeführten Anwendungen und ist somit mit der Registerkarte "Anwendungen" im Fenster "Task-Manager" auf Computern unter Windows NT und höher (Windows 2003, XP, 2000 und NT) vergleichbar.

Task : Windows-Symbol und Beschreibung der Anwendung.

Status Zeigt "Wird ausgeführt" an, wenn die Anwendung auf dem Host-

Computer ausgeführt wird.

Prozesse enthält einen oberen und einen unteren Bereich.

Der obere Fensterbereich enthält Einträge für die auf dem Host aktiven Prozesse. Ähnlich der Registerkarte "Prozesse" im Task-Manager auf Computern unter Windows NT und höher (Windows 2003, XP, 2000 und NT) werden die Einträge in einer Tabelle mit

den folgenden Spalten angezeigt:

Image-Name Name des Prozesses oder der ausführbaren Datei

PID Prozess-ID

CPU- Prozentual von diesem Prozess genutzte CPU-Ressourcen

Auslastung

Uhrzeit Zeit der Ausführung des Prozesses im Format HH:MM:SS:TTT (H

= Stunde, M = Minute, S = Sekunde, T = Tausendstelsekunde)

Kernel-Zeit Ausführungszeit im Kernel-Modus in Prozent

Benutzer-Zeit Ausführungszeit im Benutzermodus in Prozent

Threads Anzahl der im Prozess ausgeführten Threads

Arbeitsspeich Vom Prozess verwendeter Speicher in Byte

erauslastung

Der untere Bereich enthält Einträge für Threads, die von dem im oberen Bereich ausgewählten Prozess ausgeführt werden. Sie werden in einer Tabelle mit folgendem Inhalt angezeigt:

ID Thread-ID

Uhrzeit Zeit der Ausführung des Threads im Format HH:MM:SS:TTT (H =

Stunde, M = Minute, S = Sekunde, T = Tausendstelsekunde)

Kernel-Zeit Ausführungszeit im Kernel-Modus in Prozent

Benutzer-Zeit Ausführungszeit im Benutzermodus in Prozent

Priorität Prioritätsrangfolge (eine hohe Zahl steht für eine hohe Priorität

für CPU-Ressourcen)

Registrierung

In der Windows-Registrierung wird die Konfiguration des Windows-Betriebssystems in einer strukturierten Datenbank gespeichert. Die Registrierung wird beim Installieren von Windows auf dem Computer erstellt und automatisch geändert, sobald Anwendungen installiert und verwendet werden und wenn Benutzer persönliche Einstellungen erstellen bzw. ändern.

Achtung: Benutzer sollten im Normalfall keine Änderungen an der Windows-Registrierung vornehmen, denn selbst kleine Fehler können gravierende Auswirkungen auf den Betrieb des Computers haben. Fortgeschrittene Benutzer dagegen können die Registrierung bearbeiten, um den Computer zu bereinigen und die Windows-Konfiguration zu ändern. Trotzdem sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen wie das Sichern der Registrierung unabdingbar, damit es nicht zu einer Blockierung kommt.

Die Windows-Registrierung ist in fünf vordefinierte Teilstrukturen unterteilt:

HKEY_CLASSES_ROOT

Legt Datei- und Datenverknüpfungen fest, die auf HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Classes-Schlüssel verweisen. Die Schlüssel definieren, wie Anwendungen geladen und mit Datendateien verknüpft werden.

HKEY_CURRENT_USER

Legt die Profile der aktuell am Computer angemeldeten Benutzer fest. Bei doppelten Daten haben die Schlüssel, die zu den HKEY_USERS-Schlüsseln des angemeldeten Benutzers gehören, Vorrang gegenüber den HKEY_LOCAL_MACHINE-Schlüsseln.

HKEY_LOCAL_MACHINE

Definiert die Windows-Konfiguration auf dem Computer sowie das Laden von Windows.

HKEY USERS

Enthält eine DEFAULT-Teilstruktur, durch die das Benutzerprofil festgelegt wird, wenn kein Benutzer am Computer angemeldet ist, sowie eine Teilstruktur, durch die das Benutzerprofil des derzeit am Computer angemeldeten Benutzers festgelegt ist.

HKEY CURRENT CONFIG

Legt fest, nach welchem Hardwareprofil die installierte Software verfügbare Hardware verwendet. Sie definiert die Verknüpfungen zwischen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software-Schlüsseln und HKEY_LOCAL_MACHINE \System-Schlüsseln.

Vorsicht: Beim Import einer Registrierungsdatei werden alle übereinstimmenden Schlüssel und Werteeinträge überschrieben. Stimmen importierte Schlüssel und Werteeinträge mit vorhandenen Schlüsseln und Werteeinträgen nicht überein, wird die Registrierung beschädigt.

Dienste

Dienste zeigt alle auf dem verbundenen Host ausgeführten Dienste in einer Tabelle an.

Name Symbol und Name des Dienstes

Beschreibung Beschreibung des Dienstes

Status "Gestartet", "Angehalten" oder "Unterbrochen"

Starttyp "Automatisch", "Manuell" oder "Deaktiviert"

Anmelden als LocalSystem, NT AUTHORITY/LocalService, NT AUTHORITY/

NetworkService oder <Benutzername>.

Wählen Sie einen Dienst aus, und tippen Sie auf das Menü, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Aktionen Starten, Anhalten, Unterbrechen usw.

Eigenschaften Über diese Option öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".

Aktualisieren Aktualisiert die gesamte Tabelle mit neuen Informationen vom

Host.

Hinzufügen Wählen Sie diesen Befehl, um einen neuen Dienst hinzuzufügen.

Entfernen Wählen Sie diesen Befehl, um den ausgewählten Dienst zu

löschen.

Achtung: Das Entfernen eines Dienstes kann sich auch auf die abhängigen Dienste auswirken (siehe dazu auch Registerkarte "Abhängigkeiten"). Wenn Sie den Dienst einer aktiven Anwendung entfernen, wird dieser gestoppt und deaktiviert. Beim Beenden der Anwendung wird der Eintrag entfernt.

Gehe zu Wechselt zu einem anderen Remote Management-Aktionstyp.

Freigaben Freigabeordner bietet Zugriff auf die folgenden drei Ansichten:

Freigaben zeigt freigegebene Ressourcen des Host-Computers in einer Tabelle

mit folgendem Inhalt an:

Symbol und Name der freigegebenen Ressource Name des

Freigabeordne Verzeichnispfad oder Beschreibung der Ressource

Ordnerpfad

Unbekannt oder Name des Ressourcentyps Typ

Client-Anzahl der aktuellen Verbindungen von Remotecomputern

Verbindungen

Beschreibung Beschreibung der freigegebenen Ressource, falls verfügbar

Hinweis: Für Verwaltungs- und Systemzwecke erstellt das Betriebssystem automatisch spezielle Freigaben als versteckte Ressourcen, deren Namen in der Regel auf \$ enden. Siehe: Spezielle Freigaben.

Sitzungen zeigt Sitzungen mit freigegebenen Ordnern des Host-Computers in einer Tabelle mit folgendem Inhalt an:

Sitzungssymbol und Benutzername des Windows-Benutzers. Benutzer

Computer Name oder Adresse des Sitzungscomputers.

Typ des auf dem Sitzungscomputer ausgeführten Typ

Betriebssystems.

Transport

Spezifikation des Kommunikationsgeräts der Sitzung.

offene Anzahl der in der Sitzung geöffneten Dateien.

Dateien

Sitzungszeit im Format HH:MM:SS (H = Stunde, M = Minute, S =

Verbindungsz Sekunde).

eit

Inaktivitätszei Zeit seit der letzten Aktion des Sitzungsbenutzers im Format HH:

MM:SS (H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde).

Zeigt "Ja" an, wenn der Benutzer, der die Sitzung ausführt, sich Guest

mit einem Guest-Konto angemeldet hat (in der Regel mit eingeschränkten Rechten). Zeigt andernfalls "Nein" an.

Offene Dateien zeigt die geöffneten Dateien des freigegebenen Ordners des Host-Computers in einer Tabelle mit folgendem Inhalt an:

Offene Datei Symbol, Pfad und Name der Datei

Zugriff durch Windows-Anmeldename des Sitzungsbenutzers

Sperren Anzahl der Sperrungen für Datei

Modus Berechtigungstyp für Datei

Bestand enthält einen oberen Inhaltsbereich und einen unteren Detailbereich. **Bestand**

> Im Inhaltsbereich wird die Struktur des Bestandsverzeichnisses angezeigt. Die Host-Bestände in jedem Bestandsverzeichnis können sich weiter in

Bestandselemente verzweigen.

Der Detailbereich zeigt Einzelheiten des Bestandsverzeichnisses, Host-Bestände und die im Inhaltsbereich ausgewählten Bestandselemente an.

Sofern der Host dies zulässt, kann der Guest den detaillierten Hardware- und Softwarebestand des Host-Computers abrufen. Die Bestandsinformationen sind in vier Hauptgruppen unterteilt:

Zusammenfas Benutzerdefinierte Ansicht der Software- und sung Hardwarekonfiguration des Host-Computers.

In drei Ansichten unterteilte, detaillierte Ansicht der Hardware

Hardwarekonfiguration des Host-Computers: "Computer",

"Prozessor" und "Arbeitsspeicher".

Komponenten Detaillierte Ansicht der Komponenten des Host-Computers, z. B.

"Multimedia", "Speicher" und "Basissystem".

In drei Ansichten unterteilte, detaillierte Ansicht der Software

Softwarekonfiguration des Host-Computers:

"Betriebssystemumgebung", "Installierte Software" und

"Installierte Hot-Fixes".

Konsole

Für den Zugriff auf die Konsole müssen Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

 Host-Konto Die Befehlskonsole wird mit den Host-Berechtigungen geöffnet verwenden (Standardeinstellung).

> Hinweis: Wenn ein Benutzer auf dem Host-Computer angemeldet ist, verfügt der Host normalerweise über die Berechtigungen dieses Benutzers. Siehe hierzu die Beschreibung der Registerkarte "Ausführen als" des Fensters "Programmoptionen". Sie können die Hilfe des NetOp-Host

während einer Fernsteuerungssitzung öffnen.

Die Befehlskonsole wird mit den Berechtigungen des Kontos und Diese Kontoinformatden folgenden Kontoinformationen geöffnet:

verwenden

ionen

Anmeldename: Geben Sie in dieses Feld einen Benutzernamen ein, der von der Domäne des Host-Computers erkannt wird.

Kennwort: Geben Sie in dieses Feld das entsprechende Kennwort ein. Die Zeichen werden als Sternchen (*) angezeigt.

Domäne: Geben Sie in dieses Feld den entsprechenden Domänennamen ein.

☑ Benutzerprofil laden: Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, um das Benutzerprofil des angegebenen Kontos zu laden (standardmäßig aktiviert).

Klicken Sie auf "OK", um im Anzeigebereich eine Eingabeaufforderung des Host-Computers anzuzeigen: Im Konsolenfenster können Sie Befehle definieren, die auf dem Host-Computer ausgeführt werden.

System

System ermöglicht die Ausführung einer Reihe von Aktionen auf dem Host-Computer: "Sperren", "Benutzer abmelden", "Computer neu starten" und "Computer herunterfahren".

Benutzer

Benutzer definiert Freigabeberechtigungen.

In Mobile Guest können Gruppen und Benutzer als Tabelle mit folgendem Inhalt angezeigt werden:

Benutzernam Symbol und Name der Gruppe oder des Benutzers

Vollständiger Name des Benutzers, falls verfügbar

Vollständiger Name

Beschreibung Beschreibung der Gruppe oder des Benutzers, falls verfügbar

Über das Menü können folgende Aufgaben ausgeführt werden:

Hinzufügen... Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Benutzer

auswählen" anzuzeigen und Gruppen und/oder Benutzer

hinzuzufügen.

Löschen Markieren Sie einen Eintrag im Fensterbereich, und klicken Sie

auf diese Schaltfläche, um ihn zu entfernen.

BerechtigungeIn diesem Bereich werden die Berechtigungen der oben

ausgewählten Gruppe bzw. des Benutzers angegeben. Um den Benutzern Berechtigungen zuzuweisen, aktivieren Sie die

Kontrollkästchen in der Spalte "Zulassen". Wenn Sie

Berechtigungen verweigern möchten (auch wenn auf der Ebene des Dateisystems eine Berechtigung vorliegt), aktivieren Sie die

Kontrollkästchen unter "Verweigern":

Vollzugriff Ändern von Berechtigungen und Ändern der Berechtigungen auf

der Ebene des Dateisystems

Ändern Lesen von Berechtigungen und Hinzufügen von Dateien und

Unterordnern, Ändern von Daten in Dateien und Löschen von

Unterordnern und Dateien

Lesen Anzeigen der Namen von Dateien und Unterordnern, Anzeigen

von Daten in Dateien und Ausführen von Programmdateien

Hinweis: Wenn Sie übergeordnete Kontrollkästchen aktivieren, werden auch die darunter liegenden Kontrollkästchen aktiviert. Freigabeberechtigungen gelten nur für Netzwerkbenutzer. Sie sind nicht relevant für Benutzer, die sich lokal anmelden, und auch nicht für Terminal Server-Benutzer. Weisen Sie vorzugsweise Gruppen Berechtigungen zu, und fügen Sie dann

den Gruppen Benutzer hinzu, anstatt mehreren Benutzern identische Berechtigungen zuzuweisen. Wenn Sie Berechtigungen für spezielle Freigaben ändern, werden die ursprünglichen

Berechtigungen möglicherweise wiederhergestellt, wenn der Server-Dienst oder der Computer neu gestartet werden.

Details Details zeigt die folgenden Details an:

IP- oder MAC-Adresse des Host-Computers

Name des Guest-Kommunikationsprofils

Symbol und Name für den Verschlüsselungstyp

Name des auf dem Host-Computer ausgeführten Betriebssystems

Dauer der Sitzung im Format HH:MM:SS (H = Stunden, M = Minuten, S = $\frac{1}{2}$

Sekunden)

Über diesen Bereich können keine Aktionen ausgeführt werden.

3.2.2.1.1 Spezielle Freigaben

Für Verwaltungs- und Systemzwecke erstellt das Betriebssystem automatisch spezielle Freigaben als versteckte Ressourcen, deren Namen in der Regel auf \$ enden.

Hinweis: Spezielle Freigaben sollten weder gelöscht noch geändert werden. Sie werden sonst möglicherweise wiederhergestellt, wenn der Server-Dienst oder der Computer neu gestartet werden.

Die folgenden speziellen Freigaben können auf der Registerkarte "Freigaben" angezeigt werden:

<Laufwerksb Ermöglicht Administratoren die Verbindung mit dem Stammverzeichnis eines uchstabe>\$ Laufwerks.

ADMIN\$ Ermöglicht die Remoteverwaltung eines Computers. Der Pfad dieser Freigabe ist

immer der Pfad zum Stammverzeichnis des Systems.

IPC\$ Ermöglicht bei der Remoteverwaltung und beim Anzeigen der freigegebenen

Ressourcen eines Computers die Kommunikation zwischen Programmen durch

benannte Pipes. Diese Freigabe kann nicht gelöscht werden.

NETLOGON Ist bei Domänencontrollern erforderlich. Das Entfernen dieser Freigabe

beeinträchtigt die Funktionalität von Clientcomputern in der Domäne.

SYSVOL Ist bei Domänencontrollern erforderlich. Das Entfernen dieser Freigabe

beeinträchtigt die Funktionalität von Clientcomputern in der Domäne.

PRINT\$ Wird bei der Remoteverwaltung von Druckern verwendet.

FAX\$ In diesem Serverordner werden temporäre Faxdateien und Faxdeckblätter

gespeichert. Diese Freigabe wird verwendet, wenn ein Client ein Fax versendet.

3.2.2.1.2 Menü

Ansicht Dient zum Ändern der Darstellung des Ordners.

Gehe zu

Datenträger In der Ansicht "Details" werden Tabelleneinträge mit folgendem Spalteninhalt

angezeigt:

Name Symbol und Name des Laufwerks

Typ Laufwerkstyp

Gesamtgröße Gesamtgröße des Laufwerks in Byte

Freier Platz Freier Laufwerksspeicher in Byte

Dateisystem Dateisystem des Laufwerks

In Verwendeter Laufwerksspeicher in Byte

Verwendung (gesamt)

Frei % Freier Laufwerksspeicher in Prozent bezogen auf den

Gesamtspeicher

In Verwendeter Laufwerksspeicher in Prozent bezogen auf den

Verwendung Gesamtspeicher

%

Ereignisse Ereignisse enthält vier Symbole: "Anwendung", "Sicherheit" und "System" (wie in der Windows-Ereignisanzeige). Über das vierte Symbol "Datei" kann ein gespeichertes Ereignisprotokoll angezeigt werden.

Auf den einzelnen Registerkarten werden Ereigniseinträge des Host-Computers in einer Tabelle mit den folgenden Spalten angezeigt:

Typ Symbol und Beschreibung für den Ereignistyp

Datum des Ereignisses

Uhrzeit des Ereignisses

Quelle Quelle des Ereignisses

Kategorie Ereigniskategorie, falls zutreffend

Ereignis Ereignis-ID

Benutzer Benutzername für das Ereignis bzw. "N/V", wenn es sich nicht um

ein Benutzerereignis handelt

Computer Computername für das Ereignis

Aufgaben Aufgaben enthält zwei Symbole: "Anwendung" und "Prozesse".

Anwendungen enthält Einträge für die auf dem Host-Computer ausgeführten Anwendungen und ist somit mit der Registerkarte "Anwendungen" im Fenster "Task-Manager" auf Computern unter Windows NT und höher (Windows 2003, XP, 2000 und NT) vergleichbar.

Task : Windows-Symbol und Beschreibung der Anwendung.

Status Zeigt "Wird ausgeführt" an, wenn die Anwendung auf dem Host-

Computer ausgeführt wird.

Prozesse enthält einen oberen und einen unteren Bereich.

Der obere Fensterbereich enthält Einträge für die auf dem Host aktiven Prozesse. Ähnlich der Registerkarte "Prozesse" im Task-Manager auf Computern unter Windows NT und höher (Windows 2003, XP, 2000 und NT) werden die Einträge in einer Tabelle mit den folgenden Spalten angezeigt:

Image-Name Name des Prozesses oder der ausführbaren Datei

PID Prozess-ID

CPU-Prozentual von diesem Prozess genutzte CPU-Ressourcen

Auslastung

Uhrzeit Zeit der Ausführung des Prozesses im Format HH:MM:SS:TTT (H

= Stunde, M = Minute, S = Sekunde, T = Tausendstelsekunde)

Kernel-Zeit Ausführungszeit im Kernel-Modus in Prozent

Benutzer-Zeit Ausführungszeit im Benutzermodus in Prozent

Threads Anzahl der im Prozess ausgeführten Threads

Arbeitsspeich Vom Prozess verwendeter Speicher in Byte

erauslastung

Der untere Bereich enthält Einträge für Threads, die von dem im oberen Bereich ausgewählten Prozess ausgeführt werden. Sie werden in einer Tabelle mit folgendem Inhalt angezeigt:

ID Thread-ID

Uhrzeit Zeit der Ausführung des Threads im Format HH:MM:SS:TTT (H =

Stunde, M = Minute, S = Sekunde, T = Tausendstelsekunde)

Kernel-Zeit Ausführungszeit im Kernel-Modus in Prozent

Benutzer-Zeit Ausführungszeit im Benutzermodus in Prozent

Priorität Prioritätsrangfolge (eine hohe Zahl steht für eine hohe Priorität

für CPU-Ressourcen)

Registrierung In der Windows-Registrierung wird die Konfiguration des Windows-Betriebssystems in einer strukturierten Datenbank gespeichert. Die Registrierung wird beim Installieren von Windows auf dem Computer erstellt und automatisch geändert, sobald Anwendungen installiert und verwendet werden und wenn Benutzer persönliche Einstellungen erstellen bzw. ändern.

> Achtung: Benutzer sollten im Normalfall keine Änderungen an der Windows-Registrierung vornehmen, denn selbst kleine Fehler können gravierende Auswirkungen auf den Betrieb des Computers haben. Fortgeschrittene Benutzer dagegen können die Registrierung bearbeiten, um den Computer zu bereinigen und die Windows-Konfiguration zu ändern. Trotzdem sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen wie das Sichern der Registrierung unabdingbar, damit es nicht zu einer Blockierung kommt.

Die Windows-Registrierung ist in fünf vordefinierte Teilstrukturen unterteilt:

HKEY_CLASSES_ROOT

Legt Datei- und Datenverknüpfungen fest, die auf HKEY LOCAL MACHINE \Software\Classes-Schlüssel verweisen. Die Schlüssel definieren, wie Anwendungen geladen und mit Datendateien verknüpft werden.

HKEY CURRENT USER

Legt die Profile der aktuell am Computer angemeldeten Benutzer fest. Bei doppelten Daten haben die Schlüssel, die zu den HKEY_USERS-Schlüsseln des angemeldeten Benutzers gehören, Vorrang gegenüber den HKEY_LOCAL_MACHINE-Schlüsseln.

HKEY_LOCAL_MACHINE

Definiert die Windows-Konfiguration auf dem Computer sowie das Laden von Windows.

HKEY_USERS

Enthält eine DEFAULT-Teilstruktur, durch die das Benutzerprofil festgelegt wird, wenn kein Benutzer am Computer angemeldet ist, sowie eine Teilstruktur, durch die das Benutzerprofil des derzeit am Computer angemeldeten Benutzers festgelegt ist.

HKEY_CURRENT_CONFIG

Legt fest, nach welchem Hardwareprofil die installierte Software verfügbare Hardware verwendet. Sie definiert die Verknüpfungen zwischen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software-Schlüsseln und HKEY_LOCAL_MACHINE\System-Schlüsseln.

Vorsicht: Beim Import einer Registrierungsdatei werden alle übereinstimmenden Schlüssel und Werteeinträge überschrieben. Stimmen importierte Schlüssel und Werteeinträge mit vorhandenen Schlüsseln und Werteeinträgen nicht überein, wird die Registrierung beschädigt.

Dienste Dienste zeigt alle auf dem verbundenen Host ausgeführten Dienste in einer Tabelle an.

Name Symbol und Name des Dienstes

Beschreibung Beschreibung des Dienstes

Status "Gestartet", "Angehalten" oder "Unterbrochen"

Starttyp "Automatisch", "Manuell" oder "Deaktiviert"

Anmelden als LocalSystem, NT AUTHORITY/LocalService, NT AUTHORITY/

NetworkService oder <Benutzername>.

Wählen Sie einen Dienst aus, und tippen Sie auf das Menü, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

Aktionen Starten, Anhalten, Unterbrechen usw.

Eigenschaften Über diese Option öffnen Sie das Fenster "Eigenschaften".

Aktualisieren Aktualisiert die gesamte Tabelle mit neuen Informationen vom

Host.

Hinzufügen Wählen Sie diesen Befehl, um einen neuen Dienst hinzuzufügen.

Entfernen Wählen Sie diesen Befehl, um den ausgewählten Dienst zu

löschen.

Achtung: Das Entfernen eines Dienstes kann sich auch auf die abhängigen Dienste auswirken (siehe dazu auch Registerkarte "Abhängigkeiten"). Wenn Sie den Dienst einer aktiven Anwendung entfernen, wird dieser gestoppt und deaktiviert. Beim Beenden der Anwendung wird der Eintrag entfernt.

Gehe zu Wechselt zu einem anderen Remote Management-Aktionstyp.

Freigaben Freigabeordner bietet Zugriff auf die folgenden drei Ansichten:

Freigaben zeigt freigegebene Ressourcen des Host-Computers in einer Tabelle mit folgendem Inhalt an:

Name des Symbol und Name der freigegebenen Ressource

Freigabeordne

Verzeichnispfad oder Beschreibung der Ressource

Ordnerpfad

Typ Unbekannt oder Name des Ressourcentyps

Client- Anzahl der aktuellen Verbindungen von Remotecomputern

Verbindungen

Beschreibung Beschreibung der freigegebenen Ressource, falls verfügbar

Hinweis: Für Verwaltungs- und Systemzwecke erstellt das Betriebssystem automatisch spezielle Freigaben als versteckte Ressourcen, deren Namen in der Regel auf \$ enden. Siehe: Spezielle Freigaben.

Sitzungen zeigt Sitzungen mit freigegebenen Ordnern des Host-Computers in einer Tabelle mit folgendem Inhalt an:

Benutzer Sitzungssymbol und Benutzername des Windows-Benutzers.

Computer Name oder Adresse des Sitzungscomputers.

Typ Typ des auf dem Sitzungscomputer ausgeführten

Betriebssystems.

Transport

Spezifikation des Kommunikationsgeräts der Sitzung.

offene

Anzahl der in der Sitzung geöffneten Dateien.

Dateien

Sitzungszeit im Format HH:MM:SS (H = Stunde, M = Minute, S =

Verbindungsz Sekunde).

eit

Inaktivitätszei Zeit seit der letzten Aktion des Sitzungsbenutzers im Format HH:

MM:SS (H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde).

Guest Zeigt "Ja" an, wenn der Benutzer, der die Sitzung ausführt, sich

mit einem Guest-Konto angemeldet hat (in der Regel mit eingeschränkten Rechten). Zeigt andernfalls "Nein" an.

Offene Dateien zeigt die geöffneten Dateien des freigegebenen Ordners des Host-Computers in einer Tabelle mit folgendem Inhalt an:

Offene Datei Symbol, Pfad und Name der Datei

Zugriff durch Windows-Anmeldename des Sitzungsbenutzers

Sperren Anzahl der Sperrungen für Datei

Modus Berechtigungstyp für Datei

Bestand Bestand enthält einen oberen Inhaltsbereich und einen unteren Detailbereich.

Im Inhaltsbereich wird die Struktur des Bestandsverzeichnisses angezeigt. Die Host-Bestände in jedem Bestandsverzeichnis können sich weiter in Bestandselemente verzweigen.

Der Detailbereich zeigt Einzelheiten des Bestandsverzeichnisses, Host-Bestände und die im Inhaltsbereich ausgewählten Bestandselemente an.

Sofern der Host dies zulässt, kann der Guest den detaillierten Hardware- und Softwarebestand des Host-Computers abrufen. Die Bestandsinformationen sind in vier Hauptgruppen unterteilt:

<u>Zusammenfas</u> Benutzerdefinierte Ansicht der Software- und <u>sung</u> Hardwarekonfiguration des Host-Computers.

Hardware In drei Ansichten unterteilte, detaillierte Ansicht der

Hardwarekonfiguration des Host-Computers: "Computer",

"Prozessor" und "Arbeitsspeicher".

Komponenten Detaillierte Ansicht der Komponenten des Host-Computers, z. B.

"Multimedia", "Speicher" und "Basissystem".

Software In drei Ansichten unterteilte, detaillierte Ansicht der

Softwarekonfiguration des Host-Computers:

"Betriebssystemumgebung", "Installierte Software" und

"Installierte Hot-Fixes".

Konsole Für den Zugriff auf die *Konsole* müssen Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

auswarneri.

Host-Konto Die Befehlskonsole wird mit den Host-Berechtigungen geöffnet

verwenden (Standardeinstellung).

Hinweis: Wenn ein Benutzer auf dem Host-Computer angemeldet ist, verfügt der Host normalerweise über die

Berechtigungen dieses Benutzers. Siehe hierzu die Beschreibung

der Registerkarte "Ausführen als" des Fensters

"Programmoptionen". Sie können die Hilfe des NetOp-Host

während einer Fernsteuerungssitzung öffnen.

Diese Die Befehlskonsole wird mit den Berechtigungen des Kontos und

Kontoinformatden folgenden Kontoinformationen geöffnet:

ionen verwenden

Anmeldename: Geben Sie in dieses Feld einen

Benutzernamen ein, der von der Domäne des Host-Computers

erkannt wird.

Kennwort: Geben Sie in dieses Feld das entsprechende Kennwort ein. Die Zeichen werden als Sternchen (*)

angezeigt.

Domäne: Geben Sie in dieses Feld den entsprechenden Domänennamen ein.

Benutzerprofil laden: Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, um das Benutzerprofil des angegebenen Kontos zu laden (standardmäßig aktiviert).

Klicken Sie auf "OK", um im Anzeigebereich eine Eingabeaufforderung des Host-Computers anzuzeigen:

Im Konsolenfenster können Sie Befehle definieren, die auf dem Host-Computer ausgeführt werden.

System System ermöglicht die Ausführung einer Reihe von Aktionen auf dem Host-Computer: "Sperren", "Benutzer abmelden", "Computer neu starten" und "Computer herunterfahren".

Benutzer Benutzer definiert Freigabeberechtigungen.

In Mobile Guest können Gruppen und Benutzer als Tabelle mit folgendem Inhalt angezeigt werden:

Benutzernam Symbol und Name der Gruppe oder des Benutzers

Vollständiger Name des Benutzers, falls verfügbar

Vollständiger Name

Löschen

Beschreibung Beschreibung der Gruppe oder des Benutzers, falls verfügbar

Über das Menü können folgende Aufgaben ausgeführt werden:

Hinzufügen... Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Fenster "Benutzer auswählen" anzuzeigen und Gruppen und/oder Benutzer hinzuzufügen.

Markieren Sie einen Eintrag im Fensterbereich, und klicken Sie

auf diese Schaltfläche, um ihn zu entfernen.

BerechtigungeIn diesem Bereich werden die Berechtigungen der oben

ausgewählten Gruppe bzw. des Benutzers angegeben. Um den Benutzern Berechtigungen zuzuweisen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen in der Spalte "Zulassen". Wenn Sie

Berechtigungen verweigern möchten (auch wenn auf der Ebene des Dateisystems eine Berechtigung vorliegt), aktivieren Sie die

Kontrollkästchen unter "Verweigern":

Vollzugriff Ändern von Berechtigungen und Ändern der Berechtigungen auf

der Ebene des Dateisystems

Ändern Lesen von Berechtigungen und Hinzufügen von Dateien und

Unterordnern, Ändern von Daten in Dateien und Löschen von

Unterordnern und Dateien

Lesen Anzeigen der Namen von Dateien und Unterordnern, Anzeigen

von Daten in Dateien und Ausführen von Programmdateien

Hinweis: Wenn Sie übergeordnete Kontrollkästchen aktivieren, werden auch die darunter liegenden Kontrollkästchen aktiviert.

Freigabeberechtigungen gelten nur für Netzwerkbenutzer. Sie sind nicht relevant für Benutzer, die sich lokal anmelden, und auch nicht für Terminal Server-Benutzer. Weisen Sie vorzugsweise Gruppen Berechtigungen zu, und fügen Sie dann den Gruppen Benutzer hinzu, anstatt mehreren Benutzern identische Berechtigungen zuzuweisen. Wenn Sie Berechtigungen für spezielle Freigaben ändern, werden die ursprünglichen Berechtigungen möglicherweise wiederhergestellt, wenn der Server-Dienst oder der Computer neu gestartet werden.

Details Details zeigt die folgenden Details an:

IP-Adresse des Host-Computers

Name des Guest-Kommunikationsprofils

Symbol und Name für den Verschlüsselungstyp

Name des auf dem Host-Computer ausgeführten Betriebssystems

Dauer der Sitzung im Format HH:MM:SS (H = Stunden, M = Minuten, S = Sekunden)

Über diesen Bereich können keine Aktionen ausgeführt werden.

Beenden Beendet NetOp Guest.

3.2.2.2 Kontrollieren

Die Option Kontrollieren bietet Ihnen Zugriff auf die aufgelisteten Elemente.

Folgen Sie zum Herstellen einer Verbindung der beschriebenen Methode.

Tippen Sie auf <u>Menü</u>, um auf spezifische NetOp-Aktionen und standardmäßige Windows Explorer-Aktionen zuzugreifen.



Das vergrößerte, von NetOp Host übertragene Bild.

Hinweis: Tippen Sie auf den kleinen grauen Bereich über den sechs Symbolen, um die Symbole zusammenzuklappen und den Anzeigebereich zu maximieren.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Darstellung zu verkleinern. Tippen Sie mit dem Zeiger auf den Ansichtsbereich, um diesen speziellen Bereich zu vergrößern.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Bildlaufleisten ein- oder auszublenden.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen dem Fenster- und dem Vollbildmodus zu wechseln.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Inhalt der lokalen Zwischenablage an die Zwischenablage des Host zu senden.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um das gespeicherte Bild aus der Zwischenablage des Host abzurufen.



Über dieses Symbol erhalten Sie Zugriff auf die Fernsteuerungsfunktionen.

3.2.2.2.1 Menü

Sie können über auf das Symbol "Sondertasten" oder die Optionen im Menü auf die vielen Funktionen der Fernsteuerung zugreifen.

Das Menü der Steuerungsfunktionen ist in fünf Teile unterteilt:

ZwischenabAbrufen lage

Senden

Tippen Sie auf dieses Symbol, um das gespeicherte Bild aus der Zwischenablage des Host abzurufen.

Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Inhalt der lokalen Zwischenablage an die Zwischenablage des Host zu senden.

Einstellung Tippen Sie auf eine Einstellung, um sie zu aktivieren. en

Aktivierte Einstellungen werden mit einem Häkchen angezeigt.

Die folgenden Einstellungen (identisch mit den Symbolen) sind verfügbar: "Vollbild", "Symbolleiste", "Bildlaufleisten", "Zoom" und "Hotspots".

 $Kontrolliere\,Folgende\,\,Steuerungsaktionen\,\,sind\,\,verf\"ugbar:$

n

Verwenden Übernimmt die Steuerung der Tastatur und Maus.

Schützen

Verhindert, dass andere NetOp Guests eine Verbindung mit dem Host herstellen. Die Einstellung *Schützen* kann während der Verbindung nicht geändert werden: Sie wird beim Beenden der Fernsteuerungssitzung zurückgesetzt.



Wenn ein anderer Guest versucht, eine Verbindung mit einem geschützten Host herzustellen, wird auf diesem Guest die folgende Meldung angezeigt.

"Schützen" entspricht der Schaltfläche "Weitere Verbindungen abschalten" in NetOp Remote Control Guest.

Allein

Entfernt andere verbundene Guests. Um andere Guest-Benutzer "hinauswerfen" zu können, muss NetOp Host Sie als "Administrator für die Mehrfach-Guest-Sitzung" erkennen.

Hinweis: In der **NetOp Host-Dokumentation** für die Registerkarte "Guest-Zugriffsrechte" finden Sie Informationen zum Einrichten eines Guest-Benutzers als *Administrator für die Mehrfach-Guest-Sitzung*.

Schlüssel

Diese Verknüpfungen ersetzen normale Tastenkombinationen. Sie funktionieren entsprechend den Verknüpfungen der Anwendung, die den "Fokus" hat.

Im Folgenden sehen Sie eine Liste der verfügbaren Tasten.

F-Tasten (F1 bis F12), ESC, ALT, STRG, Alt Gr, Windows, Start, Navigationstasten und Tastenkombinationen (z. B. STRG+ALT+ENTF).

Beenden Beendet NetOp Guest.

3.2.2.3 Dateiübertragung

Wenn eine Verbindung besteht, kann der Guest über die Ansicht "Sitzungen" oder das Menü eine Dateiübertragungssitzung starten und beenden.

Hinweis: Auf dem Bildschirm des Host-Computers wird kein Fenster angezeigt.

Das Menü "Dateiübertragung" ist in vier Abschnitte unterteilt:

Datei


Bearbeiten

Ansicht

Optionen

Hinweis: Sofern die entsprechende Option unter Guest-Zugriffssicherheitaktiviert ist, kann der Guest eine Datenübertragungssitzung mit einem Host starten, um Dateien zwischen dem Guest- und Host-Computer zu übertragen.

3.2.2.3.1 Datei



Fenster "Dateiübertragung". Das Festplattenlaufwerk des verbundenen Guest ist hervorgehoben.

Dateien kopieren Markieren Sie Einträge im Arbeitsbereich, und wählen Sie anschließend diesen Befehl oder den entsprechenden Befehl im Kontextmenü des Arbeitsbereichs aus, drücken Sie die entsprechende Tastenkombination (siehe Registerkarte "Layout"), oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche "Dateiübertragung" auf der Symbolleiste, um das Fenster "Kopieren" zu öffnen. Siehe "Kopieren/Verschieben/Synchronisieren/Klonen".

Hinweis: Sie können einen Eintrag auch aus einem Arbeitsbereich in den anderen ziehen und dort ablegen.

Dateien verschieben

Markieren Sie Einträge im Arbeitsbereich, und wählen Sie anschließend diesen Befehl oder den entsprechenden Befehl im Kontextmenü des Arbeitsbereichs aus, drücken Sie die entsprechende Tastenkombination (siehe Registerkarte "Layout"), oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche "Dateiübertragung" auf der Symbolleiste, um das Fenster "Verschieben" zu öffnen. Siehe "Kopieren/Verschieben/Synchronisieren/Klonen".

Datei(en) en

Wählen Sie diesen Befehl, oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche synchronisier "Dateiübertragung" auf der Symbolleiste, um das Fenster "Synchronisieren" zu öffnen. Siehe "Kopieren/Verschieben/Synchronisieren/Klonen".

> Hinweis: Standardmäßig werden bei der Synchronisierung Verzeichnisse und Dateien, die nur in einem Arbeitsbereich enthalten sind, in beide Arbeitsbereiche übertragen. Dabei werden ältere Dateien durch neuere ersetzt. Im Fenster "Optionen" der Registerkarte "Übertragung" können Sie dieses Verhalten mit den Synchronisierungsoptionen "Nur übertragen, wenn Datei existiert" und "Nur in eine Richtung übertragen" außer Kraft setzen.

Dateien klonen

Wählen Sie diesen Befehl, oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche "Dateiübertragung" auf der Symbolleiste, um das Fenster "Klonen" zu öffnen. Siehe "Kopieren/Verschieben/Synchronisieren/Klonen".

Hinweis: Beim Klonen werden alle Verzeichnisse und Dateien im ausgewählten Arbeitsbereich in den nicht ausgewählten Arbeitsbereich übertragen. Dabei werden die vorhandenen Verzeichnisse und Dateien gelöscht.

Neuer Ordner Ordner können sowohl im Guest als auch im Host erstellt. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Wählen Sie den Guest oder Host aus, indem Sie auf das Laufwerkfeld tippen.
- 2. Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem der Ordner erstellt werden soll.
- 3. Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein, und tippen Sie auf "OK".

LaufwerksinfoWählen Sie einen Laufwerk aus, um die folgenden Laufwerksinformationen rmationen anzuzeigen:

Quelle: In diesem Bereich werden die Symbole und Buchstaben der Laufwerke auf dem im Arbeitsbereich ausgewählten Computer angezeigt. Wählen Sie ein Laufwerk aus, über das Informationen im entsprechenden Bereich auf der rechten Seite angezeigt werden sollen.

Gerätetyp: Laufwerkstyp

Dateisystem: Dateisystem des Laufwerks

Frei: Freier Speicher in Byte

Gesamt: Laufwerkskapazität in Byte

Tippen Sie auf "OK", um das Fenster zu schließen.

Löschen

Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner (oder mehrere Elemente) zum Löschen aus, und tippen Sie auf "OK".

Ein neues Fenster wird geöffnet. Tippen Sie zum Auswählen einer Aktion auf das Menü.

Überspringen: Verwirft das Löschen der ausgewählten Datei bzw. des Ordners.

Weitere Einstellungen: Enthält fünf Löschoptionen. Aktivieren Sie die gewünschte Option, und tippen Sie auf "OK", um den Löschvorgang auszuführen:

Nicht-leere Ordner löschen

Löschen von Dateien

Löschen von schreibgeschützten Dateien

Löschen von versteckten Dateien

Löschen von Systemdateien

Löschen: Die ausgewählte Datei/der Ordner wird gelöscht.

Schließen Sie das neue Fenster, um zum Fenster "Dateiübertragung" zurückzukehren.

Achtung: Beim Löschen von Verzeichnissen werden alle darin enthaltenen Unterverzeichnisse und Dateien gelöscht.

Umbenennen Wählen Sie eine umzubenennende Datei oder einen Ordner aus.

Tippen Sie auf "Menü > Datei > Umbenennen". Ein neues Fenster wird geöffnet.

Geben Sie den neuen Namen ein, und tippen Sie auf "OK", um den Namen zu bestätigen und zum Fenster "Dateiübertragung" zurückzukehren.

Eigenschaften Dient zum Konfigurieren der beim Verbindungsaufbau gestarteten Sitzung.

In diesem Fenster werden die Eigenschaften der ausgewählten Datei bzw. des Ordners angezeigt, darunter auch Attribute, die geändert werden können.

Schließen Schließt das Fenster "Dateiübertragung" und zeigt wieder das Fenster "Sitzung"

an

Siehe: Dateiübertragung, Bearbeiten, Ansicht und Optionen.

3.2.2.3.2 Bearbeiten

Alles Wählen Sie diesen Befehl, oder drücken Sie die entsprechende

auswählen Tastenkombination (siehe Registerkarte "Layout"), um alle Verzeichnisse und

Dateien im ausgewählten Arbeitsbereich zu markieren.

Auswählen nach

Ein neues Fenster wird geöffnet.

Ersetzen Sie in diesem Feld die Platzhalterzeichen *.*, die für alle Dateien und Verzeichnisse stehen, durch eine Dateimaske, d. h. durch einen Dateinamen mit Platzhalterzeichen wie *, die beliebige Zeichen darstellen. So können Sie Dateien

und Verzeichnisse mit beliebigen Zeichen auswählen.

Tippen Sie auf "OK", um anhand der Dateimaske nicht ausgewählte Verzeichnisse und Dateien im ausgewählten Arbeitsbereich auszuwählen.

Auswahl aufheben nach

Ein neues Fenster wird geöffnet.

Ersetzen Sie in diesem Feld die Platzhalterzeichen *.*, die für alle Dateien und Verzeichnisse stehen, durch eine Dateimaske, d. h. durch einen Dateinamen mit Platzhalterzeichen wie *, die beliebige Zeichen darstellen. So können Sie die Auswahl von Dateien und Verzeichnissen mit beliebigen Zeichen aufheben.

Tippen Sie auf "OK", um anhand der Dateimaske die Auswahl von ausgewählten Verzeichnissen und Dateien im ausgewählten Arbeitsbereich aufzuheben.

Auswahl umkehren

Wählen Sie diesen Befehl, um im ausgewählten Arbeitsbereich die Auswahl aller

ausgewählten Verzeichnisse und Dateien aufzuheben und alle nicht

ausgewählten Verzeichnisse und Dateien auszuwählen.

Auswahl aufheben

Wählen Sie diesen Befehl, um die Auswahl aller Verzeichnisse und Dateien im

ausgewählten Arbeitsbereich aufzuheben.

Siehe: Dateiübertragung, Datei, Ansicht und Optionen.

3.2.2.3.3 Ansicht

Große Wählen Sie diesen Befehl aus, um Einträge als horizontale Reihen mit großen

Symbole Symbolen anzuzeigen.

Kleine Wählen Sie diesen Befehl aus, um Einträge als horizontale Reihen mit kleinen

Symbole Symbolen anzuzeigen.

Liste Wählen Sie diesen Befehl aus, um Einträge als vertikale Reihen mit kleinen

Symbolen anzuzeigen.

Details Wählen Sie diesen Befehl aus, um Einträge im Tabellenformat mit in Spalten

angeordneten Details anzuzeigen (Standardeinstellung).

Lokal Wählen Sie diesen Befehl aus, um zwischen der Remotedateiübertragung und

der lokalen Dateiübertragung zu wechseln (standardmäßig deaktiviert, d. h.

Remotedateiübertragung).

Symbole anordnen

Dieser Befehl enthält die folgenden Unterbefehle:

Nach Name Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Dateidatensätze nach

Dateinamen zu sortieren, und zwar in auf- oder absteigender Reihenfolge entsprechend der Auswahl in der Ansicht "Details".

Nach Typ Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Dateidatensätze nach

Dateinamenerweiterung zu sortieren, und zwar in auf- oder absteigender Reihenfolge entsprechend der Auswahl in der

Ansicht "Details".

Nach Größe Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Dateidatensätze nach Größe

zu sortieren, und zwar in auf- oder absteigender Reihenfolge

entsprechend der Auswahl in der Ansicht "Details".

Nach Datum Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Dateidatensätze nach der

Zeit zu sortieren, und zwar in auf- oder absteigender Reihenfolge

entsprechend der Auswahl in der Ansicht "Details".

Automatische Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Einstellung zu aktivieren/ Anordnung deaktivieren. Diese Einstellung legt fest, ob Dateieinträge nach

deaktivieren. Diese Einstellung legt fest, ob Dateieinträge nach Änderungen automatisch nach der aktuellen Auswahl angeordnet werden (standardmäßig ist "Automatische Anordnung" aktiviert).

Hinweis: Bei Sortierung in alphabetischer, aufsteigender Reihenfolge werden Verzeichniseinträge immer vor Dateien angezeigt. In der Ansicht "Details" können Einträge durch Klicken auf die Spaltenüberschriften auf- oder absteigend sortiert werden.

Aktualisieren Wählen Sie diesen Befehl aus, um neue Daten von den Computern abzurufen und somit den Inhalt des Datensatzbereichs zu aktualisieren.

Siehe: <u>Dateiübertragung</u>, <u>Datei</u>, <u>Bearbeiten</u> und <u>Optionen</u>.

3.2.2.3.4 Optionen

Übertragen Wählen Sie diesen Befehl aus, um das Fenster "Übertragungsoptionen" anzuzeigen:

anzuzeigen.

Die beiden oberen Elemente beziehen sich auf die *Synchronisierung* und die restlichen Elemente auf die *Übertragung allgemein*.

Synchronisieren

Nur übertragen, wenn Datei existiert Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Dateien nur zu synchronisieren, wenn sie im nicht ausgewählten Arbeitsbereich

vorhanden sind (standardmäßig deaktiviert).

Nur in eine Richtung übertragen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Dateien nur vom ausgewählten Arbeitsbereich in den nicht ausgewählten Arbeitsbereich zu synchronisieren (standardmäßig deaktiviert).

Übertragung allgemein:

Unterordner einbeziehen

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn der Inhalt von Unterverzeichnissen der ausgewählten Verzeichnisse ebenfalls übertragen werden soll.

Delta- Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn Quelldateien

Dateiübertrag mit entsprechenden Zieldateien verglichen und nur die ung Quelldateien übertragen werden sollen, die sich von den

verwenden Zieldateien unterscheiden. Dadurch wird für die Übertragung eine

geringere Bandbreite benötigt.

WiederherstellLassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, um Dateien so zu ung nach übertragen, dass sie wiederhergestellt werden können, falls Absturz während der Übertragung ein Computer oder das Netzwerk

aktivieren abstürzt.

Dialog nach Abschluss schließen Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Fenster "Übertragungsstatus" nach Abschluss einer Dateiübertragung

geschlossen wird.

Nach Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die

Abschluss Dateiübertragungssitzung nach Abschluss einer Dateiübertragung

trennen zu beenden.

Bestätigung

Wählen Sie diesen Befehl aus, um das Fenster "Bestätigungseinstellungen" zu öffnen:

Wenn eine dieser Einstellungen aktiviert ist, wird ein entsprechendes Popup-Bestätigungsfenster angezeigt.

Nicht-leere Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn dieses

Ordner Bestätigungsfenster beim Löschen von Verzeichnissen, die weitere

löschen Unterordner oder Dateien enthalten, angezeigt werden soll.

Existierende Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das Fenster Dateien "Überschreiben" beim Überschreiben vorhandener Dateien überschreiben angezeigt werden soll.

ÜberschreibenLassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das /Löschen von entsprechende Bestätigungsfenster beim Überschreiben bzw. schreibgeschüLöschen von schreibgeschützten Dateien angezeigt werden soll. tzten Dateien

ÜberschreibenLassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das /Löschen von entsprechende Bestätigungsfenster beim Überschreiben bzw. versteckten Löschen von verdeckten Dateien angezeigt werden soll. Dateien

ÜberschreibenLassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das /Löschen von entsprechende Bestätigungsfenster beim Überschreiben bzw. Systemdateie Löschen von Systemdateien angezeigt werden soll.

Nach Abschluss trennen Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn die Dateiübertragungssitzung nach dem Übertragen von Dateien

beendet werden soll.

Hinweis: Wenn die Bestätigung aktiviert ist, tippen Sie im Fenster auf "OK".

Weitere Optionen Wählen Sie diesen Befehl aus, um den Bildschirm "Allgemeine Optionen" anzuzeigen:

Aktivieren Sie eine oder mehrere Optionen (Standardeinstellung).

Pfadnamen der Sitzung beim Beenden speichern

Protokolldatei Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, um beim Beenden generieren einer Dateiübertragungssitzung eine Protokolldatei der

Dateiübertragung zu generieren.

Hinzufügen, Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um neue Protokolleinträge

wenn an eine vorhandene Protokolldatei anzufügen. Ist das

Protokolldatei Kontrollkästchen deaktiviert, wird eine vorhandene Protokolldatei schon überschrieben (kann nur aktiviert werden, wenn *Protokolldatei*

existiert *generieren* aktiviert ist).

Name der Dieses Feld enthält den Namen und Pfad der Protokolldatei Protokolldatei (standardmäßig lautet der Name NFM.LOG). Die Datei befindet

sich üblicherweise im Verzeichnis "NetOp-Konfigurationsdateien" unter "C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Danware Data\NetOp Remote Control\Guest" (kann nur aktiviert werden, wenn *Protokolldatei generieren*

aktiviert ist).

Protokolldatei Wählen Sie diese Option aus, um die Protokolldatei anzuzeigen. anzeigen

Die Datei wird nur erstellt, wenn *Protokolldatei generieren* unter "Allgemeine Optionen (Weitere Optionen)" aktiviert wurde.

Protokolldateien besitzen die Dateinamenerweiterung *.LOG.

Siehe: <u>Dateiübertragung</u>, <u>Datei</u>, <u>Bearbeiten</u> und <u>Ansicht</u>.

3.2.2.4 Bestand abrufen

Nachdem in einer Sitzung vom Typ *Bestand abrufen* eine Verbindung mit dem Host hergestellt wurde, stehen Ihnen fünf unterschiedliche Ansichten des Hosts zur Verfügung.

Generation Diese Ansicht enthält sitzungsspezifische Daten.

Zusammenfa Die Zusammenfassung enthält eine anpassbare und geordnete Liste der ssung verfügbaren Elemente (Software und Hardware).

Die Liste kann im NetOp Mobile Guest-Manager unter Bestandkonfiguriert

werden.

Hardware Die Liste enthält alle Bestandsinformationen im Zusammenhang mit der

Hardware. Sie ist in drei Unterkategorien unterteilt: "Computer", "Prozessor" und

"Arbeitsspeicher".

KomponentenDie Liste enthält alle Bestandsinformationen im Zusammenhang mit

Komponenten.

Software Die Liste enthält alle Bestandsinformationen im Zusammenhang mit der

Software. Die Liste ist in drei Unterkategorien unterteilt:

"Betriebssystemumgebung", "Installierte Software" und "Installierte Hot-Fixes".

Siehe: Konfigurationsbereich.

Menü


Aktualisiere Aktualisiert den Inhalt des Bestands.

n

Beenden Beendet NetOp Guest.

3.2.2.5 Programm ausführen

Verwenden Sie diesen Sitzungstyp, um ein Programm auf dem Host-Computer zu starten.





Tippen Sie auf "Menü > Ausführen", um "Setup.exe" auf dem verbundenen Host-Computer auszuführen. Bei der letzten Sitzung vom Typ *Programm ausführen* wurde MS Word mit einem Dokument namens "HowTo.doc" geöffnet.

Das Fenster besteht aus zwei Felderpaaren

Oberes Felderpaar In diesem Feld werden der Pfad und der Name der Programmdatei angezeigt (standardmäßig ist das Feld leer).

Das Listenfeld enthält Pfade und Namen von Dateien, die bereits über dieses

Fenster ausgeführt wurden. Wählen Sie einen Pfad und Namen in der Liste zur Anzeige im Feld aus, oder geben Sie den Pfad und Namen einer Datei in das Feld ein.

Unteres Felderpaar In diesem Feld werden Parameter angezeigt, die auf den im Listenfeld "Progr.-Verzeichnis" angegebenen Programmbefehl angewendet werden

(standardmäßig enthält das Feld keine Parameter).

Das Listenfeld enthält Parameter, die bereits in diesem Fenster angewendet wurden. Wählen Sie Parameter in der Liste aus, um sie im Feld anzuzeigen, oder geben Sie die auf die Datei anzuwendenden Parameter im Feld an.

Menü

Tippen auf "Menü > Ausführen", nachdem Sie den Befehl und die Parameter Ausführen

eingegeben haben.

Beenden Beendet NetOp Guest.

3.2.2.6 Systembefehle

Verwenden Sie diesen Sitzungstyp, um die folgenden vordefinierten Befehle auf dem verbundenen Host-Computer auszuführen:

Wählen Sie diese Option aus, und tippen Sie auf "Menü > Ausführen", um sich Abmelden

vom verbundenen Host-Computer abzumelden.

Neustart Wählen Sie diese Option aus, und tippen Sie auf "Menü > Ausführen", um den

verbundenen Host-Computer neu zu starten.

HerunterfahreWählen Sie diese Option aus, und tippen Sie auf "Menü > Ausführen", um den

verbundenen Host-Computer herunterzufahren.

Wake on LAN Wählen Sie diese Option aus, und tippen Sie auf "Menü > Ausführen", um einen

ausgeschalteten, aber mit dem Netzwerk verbundenen Host-Computer zu

starten.

Computer sperren

Wählen Sie diese Option aus, und tippen Sie auf "Menü > Ausführen", um den

verbundenen Host-Computer zu sperren.

Hinweis: Der NetOp Host hat möglicherweise bestimmte Aktionen blockiert. Wenn eine Aktion nicht funktioniert oder in den Menüs abgeblendet ist, sollten Sie zuerst überprüfen, ob die Ursache beim Host zu finden ist.

Menü

Abbrechen Zeigt wieder das vorherige Fenster an.

Eigenschafte Dient zum Konfigurieren der beim Verbindungsaufbau gestarteten Sitzung. <u>n</u>

Berechtigun Für den Zugriff auf kennwortgeschützte Workstations, Server usw. müssen diese Berechtigungen bzw. Anmeldeinformationen an das Gerät gesendet werden, auf

das Sie zugreifen möchten.

3.3 Trennen

Tippen Sie auf diese Option, um die Verbindung zu trennen und eine Sitzung zu beenden.

3.4 Favoriten

Dieser Ordner enthält Einträge aus dem Ordner Adressen oder Verlauf.

Doppeltippen Sie auf einen Datensatz, um eine Verbindung mit einem vordefinierten Sitzungstyp zu starten, oder verwenden Sie den Befehl "Menü > Ausführen".

Favoriten werden als Dateien im Verzeichnis "Favoriten" gespeichert, das sich im Verzeichnis "NetOp-Konfigurationsdateien" befindet. Der Standardpfad dieses Verzeichnisses ist *Mein Gerät* *Anwendungsdaten*NetOp Guest*Favoriten.

Hinweis: Einträge in <u>Adressen</u> und "Favoriten" sind NICHT miteinander verknüpft und daher nicht unbedingt identisch. Die <u>Eigenschaften</u> können in beiden Ansichten geändert werden.

Siehe: Menü "Favoriten".

3.4.1 Menü

Ausführen Startet den zuvor definierten Sitzungstyp.

<u>Eigenschafte</u> Dient zum Konfigurieren der beim Verbindungsaufbau gestarteten Sitzung. n

Umbenenne Dient zum Eingeben eines neuen Namens.

n

Löschen Löscht den NetOp Host-Datensatz.

Sitzungen Dient zum Auswählen einer Sitzung, für die eine Verbindung mit einem NetOp

Host-Computer hergestellt werden soll.

Ansicht Dient zum Ändern der Darstellung des Ordners.

Beenden Beendet NetOp Guest.

Siehe: Favoriten.

3.5 Adressen

Adressen dienen einem bestimmten Zweck:

Der Organisation aller wichtigen NetOp Hosts, sodass Sie bei Ihrer täglichen Arbeit auf einfache Weise eine Verbindung mit ihnen herstellen können.

Das Verzeichnis "Adressen" wird auf zwei Arten mit Daten aufgefüllt:

Durch Eingabe des NetOp Host-Computers über die Tastatur des Handheld-Geräts oder

Durch Kopieren des NetOp Host-Computers aus dem Verzeichnis "Verlauf".

Die folgenden Abschnitte veranschaulichen die Ausführung der oben genannten Vorgänge.

Adressen werden als Dateien im Verzeichnis "Adressen" gespeichert, das sich im Verzeichnis "NetOp-Konfigurationsdateien" befindet. Der Standardpfad dieses Verzeichnisses ist *Mein Gerät*

\Anwendungsdaten\NetOp Guest\Adressen.

Siehe: Organisieren von Adressen und Auffüllen von Adressen.

3.5.1 Auffüllen von Adressen

Zum Auffüllen von Adressen stehen zwei Methoden zur Auswahl. Gehen Sie folgendermaßen vor:

Eingeben von Adressen

- 1. Tippen Sie in der Ansicht "Adressen" auf "Menü > Neue Adresse".
- 2. Das allgemeine Verbindungsfenster wird geöffnet.
- 3. Geben Sie die Adresse des Host ein. Sie können einen DNS-Namen oder eine IP-Adresse verwenden.
- 4. Wählen Sie ein Kommunikationsprofil aus. Zur Auswahl stehen LAN (TCP), HTTP und TCP/IP (UDP).

Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, wenn Sie über ein Gateway auf den NetOp Host zugreifen müssen:

- 5. Aktivieren Sie "Via NetOp Gateway".
- 6. Geben Sie die Adresse des Gateways im folgenden Format ein:

```
gateway.ihrefirma.com:1234
```

- 7. Wählen Sie die Verbindungsmethode aus. Sie können "Keine automatische DFÜ-Verbindung", "DFÜ-Verbindung über das Internet, sofern noch nicht hergestellt" oder "DFÜ-Verbindung über RAS" verwenden.
- 8. Wählen Sie den anfänglichen Sitzungstyp für diese Adresse aus, und tippen Sie auf "OK".

Damit ist das Eingeben einer Adresse abgeschlossen.

Kopieren von Adressen

- 1. Tippen Sie im Fenster "Startseite" auf das Symbol Verlauf.
- 2. Das Fenster "Verlauf" wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie einen der Einträge aus, und tippen Sie auf "Menü > Zu Adressen hinzufügen".
- 4. Tippen Sie auf "Startseite > Adressen", und legen Sie den hinzugefügten NetOp Host im entsprechenden Ordner ab.

Damit ist das Kopieren einer alten Verbindung in die Adressenliste abgeschlossen.

Siehe: Organisieren von Adressen, Menü "Adressen" und Menü "Adressen".

3.5.2 Organisieren von Adressen

Gehen Sie zum Organisieren der Adressen folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie in der Ansicht "Adressen" auf "Menü > Neuer Ordner".

- 2. Geben Sie über die Tastatur des Geräts einen geeigneten Ordnernamen ein.
- 3. Markieren Sie eine Adresse, und tippen Sie auf "Menü > Ausschneiden".
- 4. Öffnen Sie den Ordner, und tippen Sie auf "Menü > Einfügen".

Damit ist das Organisieren der Adressen abgeschlossen.

Siehe: Auffüllen von Adressen, Menü "Adressen" und Menü "Adressen".

3.5.3 Menü

Das Menü für Adressen enthält die folgenden Optionen:

<u>Eigenschafte</u>Dient zum Konfigurieren der NetOp Host-Verbindung.

Ausschneide Entfernt die NetOp Host-Verbindung aus der Liste und fügt sie in die

n Zwischenablage ein.

Einfügen Fügt eine NetOp Host-Verbindung aus der Zwischenablage ein.

Duplizieren Fügt eine Kopie der NetOp Host-Verbindung in die Zwischenablage ein, ohne die

Verbindung aus der Liste zu entfernen.

Umbenenne Dient zum Eingeben eines neuen Namens.

n

Löschen Löscht den NetOp Host-Datensatz.

Zu FavoritenFügt den ausgewählten NetOp Host dem Ordner <u>Favoriten</u> hinzu. hinzufügen

Neue Dient zum Eingeben eines neuen Computers (DNS-Name oder IP-Adresse) in der

Adresse Liste Adressen.

Neuer Dient zum Erstellen eines neuen Ordners.

Ordner

Sitzungen Dient zum Auswählen einer Sitzung, für die eine Verbindung mit einem NetOp

Host-Computer hergestellt werden soll.

Ansicht Dient zum Ändern der Darstellung des Ordners.

Beenden Beendet NetOp Guest.

3.6 Verlauf

Wenn die Verbindung mit einem Host getrennt wird, wird automatisch im Ordner "Verlauf" ein Verlaufseintrag erstellt. Alle Verlaufseinträge im Ordner enthalten einen Zeitstempel und die ausgeführte Aktion.

Die Verlaufseinträge können in die Ansichten Adressen oder Favoriten kopiert werden.

Verlaufseinträge werden als Dateien im Verzeichnis "Verlauf" gespeichert, das sich im Verzeichnis "NetOp-Konfigurationsdateien" befindet. Der Standardpfad dieses Verzeichnisses ist Mein Gerät\Anwendungsdaten\NetOp Guest\Verlauf.

Siehe: Menü "Verlauf"

3.6.1 Menü

<u>Eigenschafte</u> Zeigt den Inhalt der ausgewählten Datei an.

Löschen Löscht die ausgewählte Datei.

Zu Adressen Fügt die ausgewählte Datei dem Ordner $\underline{\text{Adressen}}$ hinzu. hinzufügen

Zu Favoriten Fügt die ausgewählte Datei dem Ordner <u>Favoriten</u> hinzu. hinzufügen

Verlauf Löscht alle Dateien im Verlauf.

löschen

<u>Sitzungen</u> Dient zum Auswählen oder Starten einer Sitzung.

Ansicht Dient zum Ändern der Darstellung des Ordners.

Beenden Beendet NetOp Guest.

Siehe: Verlauf.

3.7 Bestand

Dieser Ordner enthält die Bestandsdateien. Für jeden Host ist eine Bestandsdatei vorhanden.


Eine neue Bestandsdatei von einem Host überschreibt die alte Bestandsdatei.

Doppeltippen Sie auf "Menü > Ansicht", um den Inhalt eines ausgewählten Bestandseintrags anzuzeigen.

Siehe: <u>Bestand abrufen</u> und Konfigurationsbereich > <u>Bestand</u>.

3.8 Extras

Der Abschnitt "Extras" in Mobile Guest enthält die am häufigsten verwendeten Konfigurationsoptionen. Auf die anderen Optionen können Sie über den NetOp Guest-Manager zugreifen.



Siehe: Sondertasten, Eigenschaften, Berechtigungen und Startsitzung.

3.8.1 Sondertasten

Wählen Sie die Tasten auf dem mobilen Gerät aus, denen Sonderfunktionen zugewiesen werden sollen.





Legen Sie fest, welche Tasten des Geräts als Zoom-Taste und Vollbild-Taste verwendet werden sollen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

- 1. Wählen Sie in Mobile Guest die Zoom-Taste im Listenfeld aus.
- 2. Halten Sie auf dem Gerät eine beliebige Taste gedrückt, um sie als Zoom-Taste festzulegen.

- 3. Wenn Sie das nächste Mal die Zoom-Funktion für einen ferngesteuerten Host verwenden möchten, drücken Sie die Zoom-Taste, und halten Sie sie kurz gedrückt.
- 4. Fahren Sie mit der Vollbild-Taste fort.

Hinweis: Die Vergrößerung bzw. Verkleinerung kann auch durch Berühren des Displays des Handheld-Geräts vorgenommen werden.

Siehe: Menü "Sondertasten".

3.8.1.1 Menü

Sitzungen Dient zum Auswählen einer Sitzung, für die eine Verbindung mit einem NetOp

Host-Computer hergestellt werden soll.


Ansicht Dient zum Ändern der Darstellung des Ordners.

Beenden Beendet NetOp Guest.

Siehe: Sondertasten.

3.8.2 Eigenschaften

In diesem Fenster werden die am häufigsten verwendeten Aktionen festgelegt.





Hinweis: Eigenschaften müssen vor dem Start der Sitzung festgelegt werden.

Tastatur Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur des

sperren ferngesteuerten NetOp Host zu sperren.

Leerer Aktivieren Sie diese Option, um den Bildschirm des

Bildschirm ferngesteuerten NetOp Host leer anzuzeigen.

Guest Host Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass andere

Guests eine Verbindung mit dem Host herstellen:

Der "geschützte Host" ist gekennzeichnet in der grafischen Benutzeroberfläche des Standard-Guest.

Übertragung Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Guest und Host kann durch eine von Farben Verringerung der Anzahl übertragener Farben verbessert werden. Wählen Sie eine Option aus.

Am langsamsten Tatsächliche Farben übertragen

Max. 256 Farben übertragen

Schnell Max. 16 Farben übertragen

Grafikmodi

Die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen Guest und Host kann durch eine Verringerung des Grafikstandards verbessert werden. Wählen Sie eine Option

Am langsamsten Befehlsmodus-Grafik.

Mittel Bitmapmodus-Grafik. Zeigt den Bildschirm korrekt an.

Am schnellsten Einfacher Bitmapmodus.

ung

Verschlüssel NetOp Mobile Guest kann unter Verwendung der zulässigen

Verschlüsselungseinstellungen in der Liste kommunizieren. Die unterschiedlichen Verschlüsselungstypen sind entsprechend ihrer Sicherheitsstufe aufgeführt.

Auf dieser Registerkarte werden die aktivierten Verschlüsselungstypen festgelegt. Standardmäßig sind alle Typen aktiviert. Informationen zum Ändern von Einstellungen und zu den Verschlüsselungstypen finden Sie unter "NetOp Guest Manager > Sicherheit.

Komprimieru Die Komprimierung beschleunigt die Übertragung, der Vorgang ist jedoch auch zeitaufwändig. Wählen Sie eine der folgenden vier Einstellungen aus. nq

> Wählt die Komprimierung basierend auf den Eigenschaften des Automatische Komprimierung Kommunikationsprofils aus. In den meisten Fällen wird so die

> > höchste Übertragungsgeschwindigkeit erzielt

(Standardeinstellung).

Keine Diese Option wird normalerweise für schnelle Verbindungen

ausgewählt. Komprimierung

Niedrige Diese Option wird normalerweise für Verbindungen mittlerer

Komprimierung Geschwindigkeit ausgewählt.

Diese Option wird normalerweise für langsame Verbindungen Hohe

Komprimierung ausgewählt.

Cache

Im Befehlsmodus wird bei der Aktion "Host-Bildschirm übertragen" der Bildschirm im Cache-Speicher gespeichert, und es werden nur die Bildänderungen übertragen, um möglichst wenig Bandbreite zu belegen und die Aktualisierung zu beschleunigen.

In diesem Listenfeld wird die ausgewählte Option für die Speichergröße angezeigt (Standardeinstellung: Automatisch). Das Listenfeld enthält die Option "Automatisch" sowie Werte von "Keine" bis 10240 KB.

Bei der Einstellung "Automatisch" wird die Cache-Speichergröße gemäß den

Eigenschaften des Kommunikationsprofils gewählt. In den meisten Fällen werden so optimale Ergebnisse erzielt.

Fenstergröße Vollbild

In diesem Modus werden alle Bildlaufleisten und Menüleisten auf dem Bildschirm des Geräts ausgeblendet. Aufgrund der beschränkten Größe des Geräts ermöglichen Hotspots Ihnen die Navigation in der Ansicht. Die Hotspots befinden sich in jeder Ecke und in der Mitte des Bildschirms.

Normales Fenster In diesem Modus werden Bildlaufleisten und die Menüleiste angezeigt.

(Parameter) Tippen Sie auf diese Option, um eine Nachricht an den gesteuerten Host einzugeben.



Diese Nachricht wird zusammen mit den Eigenschaften gespeichert, bis Sie sie das nächste Mal verwenden.

Beispiel: Ihr PC wird neu gestartet. Schließen Sie alle Programme.

Diese Funktion ist nur verfügbar mit Nachricht senden.

Siehe: Menü "Eigenschaften".

3.8.2.1 Menü

Abbrechen Zeigt wieder das vorherige Fenster an.

Berechtigun Für den Zugriff auf kennwortgeschützte Workstations, Server usw. müssen diese Berechtigungen bzw. Anmeldeinformationen an das Gerät gesendet werden, auf das Sie zugreifen möchten.

Verbinden Geben Sie einen NetOp Host ein (DNS-Name, IP-Adresse oder MAC-Adresse). mit Folgen Sie dazu den Anweisungen unter Neu.

Siehe: Eigenschaften.

3.8.3 Berechtigungen

Für den Zugriff auf kennwortgeschützte Workstations, Server usw. müssen diese Berechtigungen bzw. Anmeldeinformationen an das Gerät gesendet werden, auf das Sie zugreifen möchten.





Ein Host und ein Verbindungsgateway können einen Guest oder Guest-Benutzer, der eine Verbindung herstellt, durch Überprüfung der Anmeldeinformationen und andere Überprüfungen authentifizieren.

Siehe: Festlegen des Host- oder Gateway-Kennworts und Verbindungsaufbau.

Hinweis: Für die Eingabe des Benutzernamens und Kennworts stehen zwei Formate zur Auswahl: entweder 'Benutzername@Domäne' oder 'Domäne\Benutzername'.

Siehe: Menü "Berechtigungen".

3.8.3.1 Menü

Abbrechen Zeigt wieder das vorherige Fenster an.


 $\underline{\text{Eigenschafte}} \text{ Dient zum Konfigurieren der beim Verbindungsaufbau gestarteten Sitzung.} \\ \underline{\textbf{n}}$

Verbinden Geben Sie einen NetOp Host ein (DNS-Name, IP-Adresse oder MAC-Adresse). mit Folgen Sie dazu den Anweisungen unter Neu.

Siehe: Berechtigungen.

3.8.4 Startsitzungen

Die Startsitzung stellt beim Start von Mobile Guest automatisch eine Verbindung mit NetOp Host her.



Die Host-Adresse kann als IP-Adresse oder DNS-Name eingegeben werden.

Wählen Sie abhängig vom Typ des Netzwerks und/oder Geräts das Kommunikationsprofil LAN (TCP), HTTP oder TCP/IP (UDP) aus. LAN (TCP) ist die Standardeinstellung.

Siehe: Verbindung über GPRS und Menü "Startsitzungen".

3.8.4.1 Menü

Abbrechen Zeigt wieder das vorherige Fenster an.

<u>Eigenschafte</u>Dient zum Konfigurieren der beim Verbindungsaufbau gestarteten Sitzung. n

Berechtigun Für den Zugriff auf kennwortgeschützte Workstations, Server usw. müssen diese Berechtigungen bzw. Anmeldeinformationen an das Gerät gesendet werden, auf das Sie zugreifen möchten.

Siehe: Startsitzungen.

3.9 Verbindungsaufbau


Es sind mehrere Methoden zum Herstellen einer Verbindung zwischen Mobile Guest und unterschiedlichen NetOp Host-Typen verfügbar.

Im Folgenden wird der Verbindungsaufbau über ein Wireless-Netzwerk und GPRS erläutert.

Siehe: Verbindung über GPRS und Wireless-Verbindung.

3.9.1 Wireless-Verbindung

Die Wireless-Verbindung mit NetOp Hosts ist besonders in Umgebungen praktisch, in denen der Systembetreuer oder Administrator nicht immer an seinem Schreibtisch ist.



Mobile Guest startet die Verbindung zwischen dem Handheld-Gerät und dem NetOp Host-Computer.

Der Benutzer, der NetOp Host ausführt, muss den Administrator über Probleme informieren und ihm die IP-Adresse, die MAC-Adresse oder den DNS-Namen mitteilen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verbindung herzustellen:

- 1. Wählen Sie in Mobile Guest im Menü oder über die grafische Benutzeroberfläche die Option "Sitzungen" aus.
- 2. Wählen Sie den Sitzungstyp aus (z. B. *Dateiübertragung*), und geben Sie die IP-Adresse, die MAC-Adresse oder den DNS-Namen ein.



Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen ein, wählen Sie den Sitzungstyp aus, und klicken Sie auf "Verbinden".

3. Geben Sie das Kennwort ein (das Kennwort wird unter "NetOp Host > Extras > Guest-Zugriffssicherheit > Standardbenutzer" festgelegt, weitere Informationen finden Sie in der NetOp Host-Dokumentation).





Geben Sie das Kennwort ein, und klicken Sie auf "OK", um die Verbindung herzustellen.

4. Sie können NetOp Host jetzt fernsteuern




5. Wählen Sie den Sitzungstyp aus.

Damit ist der Verbindungsaufbau mit einem NetOp Host-Computer im LAN abgeschlossen.

Siehe: GPRS-Verbindung.

3.9.2 Verbindung über GPRS


Wenn Sie sich außerhalb des WLAN befinden, können Sie PCs und Server weiterhin fernsteuern.



Der Mobile Guest-Benutzer stellt über GPRS eine Verbindung mit dem Unternehmen her. Das Gateway ist optional.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um über GPRS auf einen PC in einem LAN zuzugreifen:

- 1. Deaktivieren Sie auf dem mobilen Gerät das Wireless-Netzwerk, und aktivieren Sie GPRS.
- 2. Geben Sie die <u>NetOp Gateway-Adresse</u>ein, aktivieren Sie *Via NetOp Gateway*, und geben Sie die IP-Adresse des NetOp Host-Computers ein.



- 3. Wählen Sie den Sitzungstyp aus.
- 4. Tippen Sie auf Verbinden.

Damit ist der Verbindungsaufbau über GPRS abgeschlossen.


Hinweis: Weitere Informationen zu NetOp Gateway finden Sie unter www.netop.com/netop-112.htm.

3.10 Info

Das Symbol "Info" öffnet das <u>Listenfenster</u> mit Informationen zur NetOp Guest-ID, zu IP-Adressen und zur Sprache. Über die Schaltfläche "Startseite" kehren Sie zur Hauptansicht zurück.

4 Guest-Manager

Verwenden Sie nach der <u>Installation</u> des NetOp Mobile Guest-Managers dieses Tool zum Konfigurieren Ihrer mobilen Geräte.



Der NetOp Mobile Guest-Manager.

In den folgenden Abschnitten werden die Möglichkeiten für die Konfiguration von Mobile Host erläutert.

Siehe: Menü, Konfigurationsbereich

4.1 Menü



Unter den folgenden Links finden Sie Beschreibungen der Menüleiste und ihres Inhalts:

Fenstersteuerelemente

Datei/Symbolleiste

<u>Bearbeiten</u>

Ansicht

Fenster

<u>Hilfe</u>

4.1.1 Fenstersteuerelemente

Fenster mit einem Symbol links auf der Titelleiste besitzen folgende gemeinsame Fenstersteuerelemente:

Klicken Sie auf das Symbol links auf der Titelleiste, klicken Sie mit der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle auf die Titelleiste, oder drücken Sie ALT+LEERTASTE, um das folgende Standardmenü der Fenstersteuerelemente anzuzeigen:



Wiederherstel Wählen Sie diesen Befehl aus, oder klicken Sie auf die entsprechende len Schaltfläche rechts auf der Titelleiste, um die normale Größe eines maximierten oder minimierten Fensters wiederherzustellen.

Verschieben

Wählen Sie diesen Befehl aus, um ein Pluszeichen (+) mit Pfeilen anzuzeigen. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Tastatur, um das Fenster zu verschieben. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis: In der Regel verschieben Sie ein Fenster durch Ziehen der Titelleiste.

Größe

Wählen Sie diesen Befehl aus, um ein Pluszeichen (+) mit Pfeilen anzuzeigen. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Tastatur, um einen Doppelpfeil an einem Fensterrand anzuzeigen, und verschieben Sie den Fensterrand, um die Größe des Fensters zu ändern. Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis: In der Regel ändern Sie die Größe eines Fensters durch Ziehen der Ränder oder Ecken.

Minimieren

Wählen Sie diesen Befehl aus, oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche rechts auf der Titelleiste, um das Fenster zu minimieren. Das Fenster kann zu einer Schaltfläche auf der Taskleiste oder einer Schaltfläche im Benachrichtigungsbereich oder, wenn es sich im Arbeitsbereich eines anderen Fensters befindet, zu einem minimierten Fenster (in der Regel in der linken unteren Ecke des Arbeitsbereichs) minimiert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche eines minimierten Fensters auf der Taskleiste, oder doppelklicken Sie auf die Schaltfläche eines minimierten Fensters im Benachrichtigungsbereich, um das Fenster wiederherzustellen.

Maximieren

Wählen Sie diesen Befehl aus, oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche rechts auf der Titelleiste, um das Fenster zu maximieren.

Schließen

Wählen Sie diesen Befehl aus, klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche rechts auf der Titelleiste, drücken Sie ALT+F4, oder doppelklicken Sie auf das Symbol auf der Titelleiste, um das Fenster zu schließen, ohne die Auswahl im Fenster zu übernehmen. Wenn das Fenster ein geladenes Programm darstellt, wird dieses Programm beendet.

Weiter

Wählen Sie diesen Befehl aus, wenn mehrere Fenster (Konfigurationen) geöffnet sind, um zwischen den Fenstern zu wechseln.

4.1.2 Datei/Symbolleiste

rl+N
rl+P
rl+O
rl+S

Neu



Wählen Sie diesen Befehl aus, klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche "Neue Standardkonfiguration", oder drücken Sie STRG+N, um das Fenster "Standardkonfiguration" im Konfigurationsbereich anzuzeigen bzw. zu aktivieren, wenn es bereits geöffnet ist.

MD-Konfiguration öffnen



Wählen Sie diesen Befehl aus, oder klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche "Über mobiles Gerät öffnen", um ein Fenster "Mobiles Gerät" im Konfigurationsbereich anzuzeigen, wenn ein mobiles Gerät mit angepasster NetOp Mobile Guest-Konfiguration mittels ActiveSync mit dem Desktopcomputer verbunden ist.

Öffnen



Wählen Sie diesen Befehl aus, klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche "Datei öffnen", oder drücken Sie STRG+O, um ein Windows-Fenster "Öffnen" mit der Option "Dateityp: NetOp Mobile Guest-Konfigurationsdateien (*.xml)" zu öffnen und ein Fenster mit dem Namen der im Fenster "Öffnen" ausgewählten Datei im Konfigurationsbereich anzuzeigen.

Als MD-Konfiguration speichern



Wählen Sie diesen Befehl aus, oder klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche "Auf mobilem Gerät speichern", um die Konfiguration im aktiven Fenster des Konfigurationsbereichs als Konfigurationsdatei "NetOpGuest.xml" im Verzeichnis "NetOp Guest" eines mobilen Geräts zu speichern, das mittels ActiveSync mit dem Desktopcomputer verbunden ist.

Speichern

Wählen Sie diesen Befehl aus, klicken Sie auf die Symbolleistenschaltfläche "Als Datei speichern", oder drücken Sie STRG +S, um die Konfiguration im aktiven Fenster des Konfigurationsbereichs zu speichern, sofern sie zuvor in einer DesktopcomputerKonfigurationsdatei gespeichert wurde. Wenn sie zuvor nicht gespeichert wurde, wird ein Windows-Fenster "Speichern unter" mit der Option "Dateityp: NetOp Mobile Guest-Konfigurationsdateien (*.xml) " angezeigt, in dem Sie die Datei unter einem von Ihnen angegebenen Namen in einem ausgewählten Verzeichnis auf dem Desktopcomputer speichern können.

Speichern unter



Wählen Sie diesen Befehl aus, um das Windows-Fenster "Speichern unter" mit der Option "Dateityp: NetOp Mobile Guest-Konfigurationsdateien (*. xml)" anzuzeigen, in dem Sie die Konfiguration im aktiven Fenster des Konfigurationsbereichs in einer Datei mit einem von Ihnen angegebenen Namen in einem ausgewählten Verzeichnis auf dem Desktopcomputer speichern können.

Schließen Wählen Sie diesen Befehl aus, um das aktive Fenster des

Konfigurationsbereichs zu schließen. Wenn nicht gespeicherte Änderungen

im Fenster vorliegen, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.

(Zuletzt geöffnete Konfiguration en) Der untere Abschnitt des Menüs enthält die Pfade der zuletzt geöffneten Konfigurationsdateien. Wählen Sie eine Datei aus, um ein Fenster mit dem Namen der ausgewählten Konfigurationsdatei im Konfigurationsbereich zu öffnen.

Beenden Wählen Sie diesen Befehl aus, oder verwenden Sie ein

Fenstersteuerelement zum Schließen, um das Fenster "NetOp Mobile Guest-Manager" zu schließen und den NetOp Mobile Guest-Manager zu beenden. Wenn nicht gespeicherte Änderungen in einem Fenster des Konfigurationsbereichs vorliegen, wird ein Bestätigungsfenster angezeigt.

4.1.3 Bearbeiten



Wählen Sie ein <u>Strukturelement</u> im <u>Konfigurationsbereich</u> aus, um das Konfigurationsdialogfeld anzuzeigen.

Die Menüfunktionen werden zusammen mit den einzelnen Parameter-Strukturelementen im Abschnitt "Konfigurationsbereich" erläutert.

Hinweis: Einige Strukturelemente können nicht aktualisiert oder dupliziert werden.

4.1.4 Ansicht



Symbolleiste Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Symbolleistenoption zu

aktivieren/deaktivieren und die Symbolleiste ein- bzw. auszublenden

(standardmäßig aktiviert und somit angezeigt).

Statusleiste Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Statusleistenoption zu

aktivieren/deaktivieren und die Statusleiste ein- bzw. auszublenden

(standardmäßig aktiviert und somit angezeigt).

Einführung Wählen Sie diesen Befehl aus, um die Einführungsoption zu aktivieren/

deaktivieren und das Fenster mit der *Einführung in den NetOp Mobile Guest-Manager* beim Start des <u>NetOp Mobile Host-Managers</u> ein- bzw.

auszublenden (standardmäßig aktiviert und somit angezeigt).

Teilen Wählen Sie diesen Befehl aus, um einen Rahmenverschiebungs-

Mauszeiger für den Rand des Parameterbereichs/Attributbereichs des aktiven Fensters im Konfigurationsbereich anzuzeigen. Bewegen Sie den Mauszeiger und den Rahmen mit den Nach-rechts- und Nachlinks-Tasten auf der Tastatur, oder bewegen Sie die Maus horizontal. Drücken Sie die EINGABETASTE, oder klicken Sie, um den Mauszeiger

auszublenden.

4.1.5 Fenster

Cascade

Tile

Arrange Icons

Split

1 Default Configuration1.xml

✓ 2 Default Configuration2.xml

Kaskadieren Wählen Sie diesen Befehl aus, um mehrere

Konfigurationsbereichsfenster in einer diagonal kaskadierenden

Stapelung anzuordnen.

Anordnen Wählen Sie diesen Befehl aus, um mehrere

Konfigurationsbereichsfenster in einheitlicher Größe übereinander

anzuordnen.

Symbole Wählen Sie diesen Befehl aus, um die minimierten

anordnen Konfigurationsbereichsfenster am unteren Bildschirmrand anzuordnen.

Teilen Wählen Sie diesen Befehl aus, um einen Rahmenverschiebungs-

Mauszeiger für den Rand des Parameterbereichs/Attributbereichs des aktiven Fensters im Konfigurationsbereich anzuzeigen. Bewegen Sie den Mauszeiger und den Rahmen mit den Nach-rechts- und Nach-links-Tasten auf der Tastatur, oder bewegen Sie die Maus horizontal. Drücken

Sie die EINGABETASTE, oder klicken Sie, um den Mauszeiger

auszublenden.

Im darunter stehenden Abschnitt werden die Namen der Konfigurationsbereichsfenster angezeigt. Der Name des aktiven Fensters ist durch ein Häkchen gekennzeichnet. Wählen Sie einen anderen Namen aus, um das jeweilige Fenster als aktives Fenster anzuzeigen.

4.1.6 Hilfe



Hilfethemen Öffnet das Hilfesystem der Anwendung.


Info...



Geben Sie die Build-Nummer an, wenn Sie sich an den NetOp Support wenden.

4.2 Konfigurationsbereich


Der Konfigurationsbereich besteht aus zwei Bereichen: der Konfigurationsstruktur und den Konfigurationselementen.



Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurationsstruktur und Konfigurationselemente.

4.2.1 Konfigurationsstruktur

Über diese Struktur können Sie auf alle Mobile Guest-Konfigurationselemente zugreifen.




Wenn Sie in der Struktur einen Eintrag auswählen, wird im danebenliegenden Bereich ein Element geöffnet.

Siehe: Konfigurationselemente


4.2.2 Konfigurationselemente

Mit den Konfigurationselementen von Mobile Guest können Sie die Anwendung entsprechend den Anforderungen von IT-Administratoren oder Systemadministratoren anpassen.



Konfigurationselemente für den Datei-Manager.

Alle Konfigurationselemente verfügen über ein Dialogfeld wie das hier dargestellte:



Dialogfeld für ein Konfigurationselement.


Abhängig vom Elementtyp sind in einigen Dialogfeldern nur Buchstaben oder Zahlen zulässig, während in anderen Dialogfeldern Listenfelder zur Verfügung stehen, in denen Sie eine Auswahl treffen können.

Die Struktur enthält zwei Hauptkonfigurationszweige:

Address lists und Konfiguration

4.2.2.1 Adressenlisten

Das Auffüllen und Organisieren der Adressenliste kann Ihnen wertvolle Zeit und Mühe sparen.




Die folgenden Themen führen Sie durch die alltäglichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Adressbuch.

Siehe: Hinzufügen und Organisieren von Einträgen und Löschen von Einträgen

Hinweis: Adressenlisten funktionieren nur mit TCP/IP (UDP).

4.2.2.1.1 Hinzufügen und Organisieren

Die Adressenliste besteht aus zwei Ebenen, die entsprechend der Struktur Ihres Unternehmens angepasst werden können.




Hinweis: Der Zweig Adressenliste kann nicht geändert oder gelöscht werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Adressenliste hinzuzufügen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Zweigelement Adressenlisten.




- 2. Ein Dialogfeld mit einem zufällig generierten Namen wird angezeigt.
- 3. Ändern Sie den Namen, und klicken Sie auf "OK".
- 4. Die neue Adressenliste wird angezeigt.



- 5. Nachdem Sie den neuen Abteilungszweig erstellt haben, fügen Sie die unterschiedlichen Benutzer hinzu.
- 6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die neue Adressenliste.
- 7. Wählen Sie Neu > Adresse.
- 8. Ein Dialogfeld mit einem zufällig generierten Namen wird angezeigt. Geben Sie eine IP-Adresse, eine MAC-Adresse oder einen DNS-Namen ein.
- 9. Klicken Sie zum Speichern auf "OK".

- 10. Der rechte Bereich enthält die Spalte "Attribut" mit Einträgen für Adresse und Typ.
- 11. Wählen Sie nun den entsprechenden Typ für die Adresse aus.
- 12.Doppelklicken Sie auf die Typ -Attribute, um sie auszuwählen.



13. Klicken Sie zum Speichern auf "OK".


Damit ist das Hinzufügen eines Adresseintrags abgeschlossen.

Siehe: Löschen.

4.2.2.1.2 Löschen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Eintrag in der Konfigurationsstruktur zu löschen:

- 1. Wählen Sie den Eintrag aus.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf "Löschen".



Damit ist das Löschen eines Eintrags abgeschlossen.

Hinweis: Die drei vorhandenen Elemente können nicht gelöscht oder umbenannt werden.

4.2.2.2 Konfiguration

<u>UDP - TCP/IP</u> > <u>Senderliste</u> - Meine Liste

Datei-Manager

<u>Namen</u>

Verbinden

Sicherheit

<u>Bestand</u> > Reihenfolge für dasEinschließen von Zusammenfassungselementen

4.2.2.2.1 UDP - TCP/IP

Aktiviert Wählen Sie Aktiviert (Standardeinstellung), wenn Sie Mobile

Guest die Kommunikation ermöglichen möchten. Andernfalls ist

Mobile Guest nicht in der Lage, zu kommunizieren.

MTU Die maximale Übertragungseinheit (Maximum Transmission

Unit, MTU) bezieht sich auf die Größe (in Byte) des größten

Pakets, das von einer bestimmten Ebene eines

Kommunikationsprotokolls übertragen werden kann. Ein größerer MTU-Wert bedeutet eine höhere Bandbreiteneffizienz. Große Pakete können eine langsame Schnittstelle jedoch vorübergehend blockieren und dadurch den Rückstand bei

anderen Paketen vergrößern.

Der Standardwert ist 2600.

Port außer Kraft setzen

Die Option "Port außer Kraft setzen" ermöglicht es Ihnen, einen zu verwendenden Port anzugeben, anstatt sich auf die UpnP-Porterkennung oder die Porterkennung des Spiels zu verlassen. Dieser Port ist hilfreich, wenn die NAT (Network Address Translation – Übersetzung von Netzwerkadressen) für mehrere

Translation = Übersetzung von Netzwerkadressen) für mehrere PCs eingesetzt wird und Sie die Portweiterleitung verwenden

möchten.

Mit Portnummer überschreiben

NetOp Mobile Guest verwendet Port 6502 (Standardeinstellung).

Primärer NetOp-Namensserver Übernehmen Sie in diesem Feld den Standardnamen *nns1. netop.com* des primären öffentlichen NetOp-Namensservers im Internet, oder geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen

eines primären NetOp-Namensservers in Ihrem

Unternehmensnetzwerk ein.

Name Der Name dieses Profils.

Empfangs-Port NetOp Mobile Guest verwendet Port 6502 (Standardeinstellung).

Bearbeiten Sie die Nummer, um eine vom Standardport abweichende Nummer für den Empfangs-Port im Bereich von

1025 bis 65535 anzugeben.

Sekundärer NetOp-Namensserver Übernehmen Sie in diesem Feld den Standardnamen *nns2. netop.dk* des sekundären öffentlichen NetOp-Namensservers im Internet, oder geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen

eines sekundären NetOp-Namensservers in Ihrem

Unternehmensnetzwerk ein.

Sende-Port NetOp Mobile Guest verwendet Port 6502 (Standardeinstellung).

Bearbeiten Sie die Nummer, um eine vom Standardport

abweichende Nummer für den Sende-Port im Bereich von 1025

bis 65535 anzugeben.

NetOp-Namensserver Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den NetOpverwenden Namensserver zum Auflösen von NetOp-Namen in IP-Adressen zu verwenden (standardmäßig deaktiviert).

Wenn möglich, für diese Sitzung TCP verwenden

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, um eine Verbindung über TCP/IP herzustellen, sofern auf dem Guest und

Host verfügbar aber TCP/IP (TCP) für die

Hochgeschwindigkeitskommunikation zu verwenden

(standardmäßig aktiviert).

Senderliste Die Senderliste enthält die im Abschnitt Adressenliste erstellten

Gruppen. Wählen Sie eine Gruppe aus, um sie als

Standardgruppe festzulegen.

Wenn Sie Computer außerhalb des lokalen Subnetzes erreichen

möchten, fügen Sie die Adressen hier hinzu.

Siehe: Kommunikationsprotokolle.

4.2.2.2. Datei-Manager

Dialog nach Abschluss schließen Voreinstellung: Deaktiviert

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das Fenster "Übertragungsstatus" nach Abschluss einer Dateiübertragung

geschlossen wird.

Bestätigen - Nichtleere Ordner löschen

Voreinstellung: Aktiviert

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn dieses Bestätigungsfenster beim Löschen von Verzeichnissen, die weitere Unterordner oder Dateien enthalten, angezeigt werden

soll.

Drop

Bestätigen - Drag & Voreinstellung: Deaktiviert

überschreiben und

löschen

Bestätigen - Dateien Voreinstellung: Deaktiviert

Bestätigen -

Versteckte Dateien überschreiben und

löschen

Voreinstellung: Aktiviert

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das entsprechende Bestätigungsfenster beim Überschreiben bzw. Löschen von verdeckten Dateien angezeigt werden soll.

Bestätigen -Schreibgeschützte

Dateien

überschreiben und

löschen

Voreinstellung: Aktiviert

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das entsprechende Bestätigungsfenster beim Überschreiben bzw. Löschen von schreibgeschützten Dateien angezeigt werden soll.

Bestätigen -Systemdateien überschreiben und löschen

Voreinstellung: Aktiviert

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn das entsprechende Bestätigungsfenster beim Überschreiben bzw.

Löschen von Systemdateien angezeigt werden soll.

Nach Abschluss

trennen

Voreinstellung: Deaktiviert

Wiederherstellung nach Absturz aktivieren

Voreinstellung: Aktiviert

Unterordner einbeziehen

Voreinstellung: Aktiviert

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Inhalt von Unterverzeichnissen der ausgewählten Verzeichnisse ebenfalls

übertragen werden soll.

Protokoll - An vorhandene Datei anfügen

Voreinstellung: Deaktiviert

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um neue

Protokolleinträge an eine vorhandene Protokolldatei anzufügen

(standardmäßig deaktiviert). Ist das Kontrollkästchen

deaktiviert, wird eine vorhandene Protokolldatei überschrieben.

Protokoll -Protokollierung in lokaler Datei aktivieren

Voreinstellung: Aktiviert

Protokoll -Dateiname Standardname: nfm.log.

Dieses Feld gibt den Namen der Protokolldatei an, die sich standardmäßig im Pfad "Mobiles Gerät\...\Anwendungsdaten

\NetOp Guest\FileManager\nfm" befindet.

Hinweis: Im Datei-Explorer sind Dateinamenerweiterungen

nicht sichtbar.

Pfad pro Host speichern

Voreinstellung: Aktiviert

Synchronisierung -Nur übertragen, wenn Datei existiert Voreinstellung: Aktiviert

Synchronisierung -Nur in eine Richtung

übertragen

Voreinstellung: Aktiviert

Delta-

Dateiübertragung

verwenden

Voreinstellung: Aktiviert

Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, wenn Quelldateien

mit entsprechenden Zieldateien verglichen und nur die Quelldateien übertragen werden sollen, die sich von den Zieldateien unterscheiden. Dadurch wird für die Übertragung

eine geringere Bandbreite benötigt.

4.2.2.2.3 Namen

Guest-Name Voreinstellung: Computername.

In diesem Feld wird der Name angegeben, mit dem der Guest

sich selbst bei der Kommunikation identifiziert.

Öffentlicher Guest-

Name

Voreinstellung: Aktiviert

Wenn diese Option aktiviert ist, ist ein Mobile Guest für andere

Hosts und Guests sichtbar.

Namespace des NetOp-

Namensservers

In diesem Feld wird standardmäßig PUBLIC angezeigt.

4.2.2.2.4 Verbinden

Automatisch Steuerung übernehmen Voreinstellung: Aktiviert

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Steuerung von Tastatur und Maus bei Mehrfach-Guest-Sitzungen mittels Tastenbetätigung oder Mausklick zu deaktivieren (siehe auch "Schaltflächen für Mehrfach-Guest-Sitzungen").

Verbindung automatisch wiederherstellen

Voreinstellung: Nie.

In diesem Listenfeld wird die ausgewählte Option zur erneuten Verbindung bei Verbindungsverlust angezeigt. Das Listenfeld

enthält die folgenden Optionen:

Nie: Die Verbindung wird nie erneut hergestellt.

Nur bei Trennung der Verbindung: Die Verbindung wird nur dann wiederhergestellt, wenn die ursprüngliche Verbindung durch einen ungewöhnlichen Vorfall beendet wurde.

Nur bei Trennung durch Host: Die Verbindung wird nur dann wiederhergestellt, wenn der Host die ursprüngliche Verbindung beendet hat.

Immer: Die Verbindung wird immer wiederhergestellt.

Verbindungsversuche Voreinstellung: 1

Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 999 ein, um die Anzahl möglicher Verbindungsversuche für Verbindungen mit einem Host-Computer festzulegen (0 = unendlich).

Standardsitzungstyp Voreinstellung: Fernsteuerung.

Remote Management

Dateiübertragung

Chat

Wählen Sie eine dieser Sitzungsoptionen aus. Die ausgewählte Sitzung wird gestartet, wenn Sie eine Verbindung mit einem Host herstellen.

Siehe: Startsitzungen

4.2.2.2.5 Sicherheit

Kompatible Verschlüsselung zulassen

Mit NetOp Remote Control Version 6.5 und niedriger kompatible

Verschlüsselung.

Beschreibung Kompatibilitätsmodus für die Kommunikation mit NetOp

Version 6.x, 5.x und 4.x.

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in

ereich Umgebungen, in denen Geschwindigkeit und

Abwärtskompatibilität wichtig sind.

Verschlüsselung Tastatur und Proprietärer Algorithmus

Maus

Bildschirm Keine

und andere Daten

Anmeldung

Proprietärer Algorithmus

und Kennwort

Integritätsprü Keine

fung

Schlüsselaust Proprietärer Algorithmus

ausch

Datenintegritätsvers Überprüft die Datenintegrität. chlüsselung zulassen

Beschreibung Daten werden vor Änderungen während der Übertragung

geschützt.

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in

ereich Umgebungen, in denen mit Ausnahme der

Authentifizierung keine Verschlüsselung zulässig ist.

Verschlüsselu Keine

ng

Integritätsprüfung Tastatur und 256 Bit-SHA HMACs

Maus

Bildschirm 160 Bit-SHA HMACs

und andere Daten

256 Bit-SHA HMACs

Anmeldung und Kennwort

Schlüsselaust Kombination aus 1024 Bit-Diffie-Hellman- und 256 Bit-

ausch SHA-Hashes

Datenintegritäts-Verschlüsselt und überprüft Tastatur-, Maus-, Anmelde- und und

Tastaturverschlüssel ung zulassen

Kennwortdaten.

Beschreibung Daten werden vor Änderungen während der Übertragung

geschützt, und nur Tastatureingaben, Anmelde- und

Kennwortdetails werden verschlüsselt.

ereich

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in Umgebungen, in denen die Geschwindigkeit wichtig ist, aber eine Datenintegritätsprüfung erforderlich ist und Tastatureingaben und Kennwortdetails verschlüsselt

werden müssen.

Verschlüsselung Tastatur und 256 Bit-AES

Maus

Keine

Bildschirm und andere Daten

Anmeldung

256 Bit-AES

und Kennwort

Integritätskon Tastatur und Maus: 256 Bit-SHA HMACs

trolle

Bildschirm

160 Bit-SHA HMACs

und andere Daten

Anmeldung

256 Bit-SHA HMACs

und Kennwort

Schlüsselaust Kombination aus 1024 Bit-Diffie-Hellman, 256 Bit-AES

und 256 Bit-SHA ausch

Hohe Verschlüsselung zulassen

Verschlüsselt und überprüft die Integrität aller Daten auf einem hohen

Sicherheitsniveau.

Beschreibung Alle übertragenen Daten werden mit 128 Bit-Schlüsseln

verschlüsselt. Tastatureingaben, Mausklicks und Kennwortdetails werden mit 256 Bit-Schlüsseln

verschlüsselt.

ereich

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in

Umgebungen, in denen die Sicherheit wichtig ist, die

Geschwindigkeit aber ignoriert werden kann.

Verschlüsselung Tastatur und 256 Bit-AES

Maus

Bildschirm

128 Bit-AES

und andere

Daten

Anmelduna 256 Bit-AES

und Kennwort

Integritätskon Tastatur und Maus: 256 Bit-SHA HMACs

trolle

Bildschirm

160 Bit-SHA HMACs

und andere Daten

256 Bit-SHA HMACs Anmeldung

und Kennwort

Schlüsselaust Kombination aus 1024 Bit-Diffie-Hellman, 256 Bit-AES

und 256 Bit-SHA ausch

ung zulassen

Tastaturverschlüssel Verschlüsselt und überprüft Tastatur-, Maus-, Anmelde- und Kennwortdaten.

Beschreibung Nur Tastatureingaben, Anmelde- und Kennwortdetails

werden verschlüsselt.

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in

Umgebungen, in denen die Geschwindigkeit wichtig ist, Tastatureingaben und Kennwortdetails aber verschlüsselt

werden müssen.

Verschlüsselung Tastatur und 256 Bit-AES

Maus

ereich

Bildschirm und andere Daten

Keine

Anmeldung und Kennwort

256 Bit-AES

Integritätsprü Tastatur und Maus: 256 Bit-SHA HMACs fung

Bildschirm

Keine

und andere

Daten

Anmeldung 256 Bit-SHA HMACs und Kennwort

Schlüsselaust Kombination aus 1024 Bit-Diffie-Hellman, 256 Bit-AES ausch und 256 Bit-SHA

Keine Verschlüsselung zulassen

Es wird weder eine Datenverschlüsselung noch eine Integritätsprüfung ausgeführt, die Eindeutigkeit von Sitzungen wird jedoch überprüft.

Beschreibung Es findet keinerlei Verschlüsselung statt.

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in

ereich Umgebungen, in denen eine maximale

Übertragungsgeschwindigkeit wichtig ist und die

Sicherheit kein Problem darstellt.

Verschlüsselu Keine

Integritätsprü Keine

fung

Schlüsselaust 160 Bit-SHA für Sitzungseindeutigkeit.

ausch

Sehr hohe Verschlüsselung zulassen

Verschlüsselt und überprüft die Integrität aller Daten auf einem sehr

hohen Sicherheitsniveau.

Beschreibung Alle Daten werden mit 256 Bit-Schlüsseln verschlüsselt.

Anwendungsb Verwenden Sie diese Einstellung für die Kommunikation in ereich

Umgebungen, in denen die Sicherheit entscheidend ist

und die Geschwindigkeit vernachlässigt werden kann.

Verschlüsselung Tastatur und 256 Bit-AES

Maus

Bildschirm 256 Bit-AES

und andere

Daten

Anmeldung 256 Bit-AES

und Kennwort

Integritätskon Tastatur und Maus: 256 Bit-SHA HMACs

trolle

Bildschirm

256 Bit-SHA HMACs

und andere

Daten

256 Bit-SHA HMACs Anmelduna

und Kennwort

Schlüsselaust Kombination aus 2048 Bit-Diffie-Hellman, 256 Bit-AES

ausch und 512 Bit-SHA

Kennwort -Fernsteuerungsverbi getrennt wird. ndung trennen

Verhindert, dass die Verbindung zwischen einem Guest und einem Host

Beschreibung Die Verbindung im Kiosk-Modus ist kennwortgeschützt.

Anwendungsb Diese Einstellung ist Teil des Kiosk-Modus.

ereich

Kennwort - Vollbild Verhindert, dass die Anzeige minimiert wird.

Beschreibung Im Kiosk-Modus ist die Vollbildanzeige kennwortgeschützt.

Anwendungsb Diese Einstellung ist Teil des Kiosk-Modus. ereich

4.2.2.2.6 Bestand

Der Guest-Benutzer kann die Zusammenfassungseinstellungen konfigurieren, um einen schnellen Überblick über den verbundenen Computer oder das Gerät zu erhalten.

Der Standardwert ist 0. Bei dieser Einstellung wird das Element nicht in der Liste angezeigt. Die Eingabe einer Zahl hat zwei Auswirkungen: Das Element wird in der Zusammenfassungsliste sichtbar, und die Zahl bestimmt seine Position in der Liste, d. h. bei 1 wird das Element am Anfang der Liste platziert usw.

Hinweis: Alle Elemente werden vom verbundenen NetOp Host in die entsprechenden Abschnitte auf dem Mobile Guest übertragen.

Batteriestand	Standardwert = 8
BIOS-Datum	Standardwert = 0
BIOS-Version	Standardwert = 0
Boot-Gerät	Standardwert = 0
Computername	Standardwert = 1
CPU-Anzahl	Standardwert = 0
CPU-Beschreibung	Standardwert = 0
CPU-Modell	Standardwert = 0
CPU-Name	Standardwert = 0
CPU-Geschwindigkeit	Standardwert = 0
CPU-Position	Standardwert = 0
GPS-Position	Standardwert = 0
HAL	Standardwert = 0
Festplattenspeicher - verfügbar	Standardwert = 0
Festplattenspeicher - gesamt	Standardwert = 0
IE-Version	Standardwert = 0
Gebietsschema	Standardwert = 0
IMEI	Standardwert = 0
MAC-Adresse	Standardwert = 0
Speicherauslastung	Standardwert = 0

Physischer Speicher - Standardwert = 7verfügbar Physischer Speicher - Standardwert = 6 gesamt Virtueller Speicher - Standardwert = 0 verfügbar Virtueller Speicher - Standardwert = 0gesamt Standardwert = 0NetOp-Installationsverzeich nis NetOp - installierte Standardwert = 0Version NetOp -Standardwert = 10Lizenzschlüssel Organisation Standardwert = 0Standardwert = 0**BS-Aktivierung** erforderlich **BS-Build** Standardwert = 0**BS-Hersteller** Standardwert = 0**BS-Name** Standardwert = 2Standardwert = 4**BS-Servicepack** BS-Servicepack-Standardwert = 0Version Standardwert = 0BS-Typ Standardwert = 0**BS-Betriebszeit BS-Version** Standardwert = 3Standardwert = 0Eigentümer Adresse des Standardwert = 0Eigentümers Telefonnummer des Standardwert = 0Eigentümers Standardwert = 0Name der Seitendatei Seitendatei - Platz Standardwert = 0Seitendatei - gesamt Standardwert = 0 SMBIOS-Version Standardwert = 0

Systemverzeichnis Standardwert = 0
Systemhersteller Standardwert = 0
Systemmodell Standardwert = 0
Systemtyp Standardwert = 0
Zeitzone Standardwert = 0
Benutzername Standardwert = 5
WiFi-Signalstärke Standardwert = 9
Windows-Verzeichnis Standardwert = 0

4.3 Guest-XML

Der Mobile Guest-Manager ist eigentlich ein XML-Tool.

Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, wird die Datei an das Gerät übertragen oder auf dem Computer des Benutzers gespeichert.

Die Konfigurationsdatei kann über einen Editor (XML) geändert werden.

```
C:\Documents and Settings\II.DANWARE\Desktop\TechWriterConfig_HP_iPAQ.xml
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<netopquest>
    <addresslists>
       <addresslist addrlist_name="My list">
       </addresslist>
    </addresslists>
    <configuration>
       <communication>
           <udp prof_name="TCP/IP" nns1="nns1.netop.com" nns2="nns2.netop.dk">
               <br/>brlist_brlist_ref="My_list"/>
           </udp>
       </communication>
       <file_manager log_filename="nfm.log">
       </file_manager>
       <names gid_nam="DW HP iPAQ" nns_space="PUBLIC"/>
       <connect auto_take_ctrl="1"/>
       <security pwd_full_screen="0100000162E0E33FB6D3ECF04AB85F8F" pwd_disc_rc="01000001C2D5E85216E6E79DEA8D54E2"/>
       <inventory>
           <inv_sum/>
       </inventory>
    </configuration>
</netopguest>
                                                                                                                      Ln 22, Col 13
```

Darstellung der übertragenen XML-Datei.

Die Datei wird auch auf dem Gerät gespeichert, und die Einstellungen können geändert werden.

Laufwerksinformationen 40

Indov	Laufwerksinformationen 40
Index	Löschen 40
	Neuer Ordner 40
A	Schließen 40
Α	Umbenennen 40
ActiveSync 16, 18	Datei-Manager
Adressbuch 48	Bestätigen - Dateien überschreiben und
Adressbuch (Schaltfläche) 10	löschen 72
Adressenlisten 68	Bestätigen - Drag & Drop 72
Allein 38	Bestätigen - Nicht-leere Ordner löschen
Anmeldeinformationen	72
Gateway 56	Bestätigen - Schreibgeschützte Dateien
Host 56	überschreiben und löschen 72
Ansicht	Bestätigen - Systemdateien
Details 42	überschreiben und löschen 72
Große Symbole 42	Bestätigen - Versteckte Dateien
Kleine Symbole 42	überschreiben und löschen 72
Liste 42	Delta-Dateiübertragung verwenden 72
Lokal 42	Dialog nach Abschluss schließen 72
Symbole anordnen 42	Nach Abschluss trennen 72
•	Pfad pro Host speichern 72
В	Protokoll - An vorhandene Datei anfügen
_	
Bearbeiten	72
Alles auswählen 42	Protokoll - Dateiname 72
Auswahl aufheben 42	Protokoll - Protokollierung in lokaler Datei
Auswahl aufheben nach 42	aktivieren 72
Auswahl umkehren 42	Synchronisierung - Nur in eine Richtung
Auswählen nach 42	übertragen 72
Bestand 23	Synchronisierung - Nur übertragen, wenn
Arbeitsspeicher 45	Datei existiert 72
Betriebssystemumgebung 45	Unterordner einbeziehen 72
Computer 45	Wiederherstellung nach Absturz
Generation 45	aktivieren 72
Hardware 45	Dateiübertragung 39, 72
Installierte Hot-Fixes 45	
Installierte Software 45	Allgemeine Optionen 43
	Bestätigungseinstellungen 43
Komponenten 45	Bestätigungsoptionen 43
Prozessor 45	Protokolldatei anzeigen 43
Software 45	Übertragungsoptionen 43
Zusammenfassung 45	Dateiübertragung (Schaltfläche) 10
Bestand (Schaltfläche) 10	Dateiübertragungsoptionen
Bestand abrufen 45	Allgemeine Übertragungsoptionen 43
Betriebssysteme 7	Synchronisieren 43
Bildlaufleisten 37	Datenintegritäts- und
	Tastaturverschlüsselung zulassen 75
C	Datenintegritätsverschlüsselung zulassen
	75
CAB-Datei 14	DNS-Name 49
Cache 53	DNS-Name 49
Chat 22	_
Chat (Schaltfläche) 10	E
	Eigenschaften
D	Cache 53
	Fenstergröße 53
Datei	Grafikmodi 53
Datei(en) synchronisieren 40	Guest Host 53
Dateien klonen 40	
Dateien kopieren 40	Komprimierung 53
Dateien verschieben 40	Kontrollieren 53
Eigenschaften 40	Leerer Bildschirm 53
	Tastatur sperren 53

Eigenschaften Übertragung von Farben 53 Verschlüsselung 53 Eingeben von Adressen 49 Entfernen des NME Guest-Managers 18 Entfernen von NME Guest 18 EXE-Datei 14	Leerer Bildschirm 53 Liesmich.txt 14 Liste (Fenster) 10 Löschen eines Eintrags 70	
Extras 51 Extras (Fenster) 10	MAC-Adresse 49 Menüleiste 10	
Favoriten (Schaltfläche) 10 Fenstergröße 53 Fernsteuerung 37 Freigabeordner Freigabeordner - Offene Dateien 23 Freigabeordner - Sitzungen 23 Freigabeordner - Offene Dateien 23 Freigabeordner - Offene Dateien 23 Freigabeordner - Sitzungen 23	N Nachricht senden 22 Namensserver 71 NetOp Gateway 21, 49, 59 NetOp Mobile 6 NetOp Mobile Guest-Manager 14 NetOp Remote Control 22 Neue Sitzung 21 NME Guest Grundlegender Überblick 6 NME Host 6	
H Hohe Verschlüsselung zulassen 75 Host-Details 23	Pocket PC 2003 14 PPC2003 14 Programm ausführen Befehlsparameter 46	
Info (Schaltfläche) 10 Installation auf einem Desktopcomputer 14 Installation von einem Desktopcomputer 14 Installation von einem Webserver 14 Integritätsprüfung 75 IP-Adresse 49	Dateipfad 46 Protokoll 72 Q Quick Connect (Schaltfläche) 10	
K Keine Verschlüsselung zulassen 75 Kennwort 12 Kennwort - Fernsteuerungsverbindung trennen 75 Kennwort - Vollbild 75 Kiosk-Modus 75 Kompatible Verschlüsselung zulassen 75 Komprimierung 53 Konfiguration 70 Konfigurationsbereich Elemente 66 Struktur 66	Remote Management 23 Remote Management (Schaltfläche) 1 Remote-Aktionen 23 Bestand 23 Bestand abrufen 45 Dateiübertragung 39 Host-Details 23 Kontrollieren 37 Programm ausführen 46 Remote Management 23 Systembefehle 47 Verwalten 23	.0
Konfigurationsstruktur 67 Konfigurieren von NetOp Mobile Host 14 Kontrollieren 53 Kopieren von Adressen 49	Schützen 38 Sehr hohe Verschlüsselung zulassen 7 Senderliste 71	75

setup.exe 14 Sitzungen (Fenster) 10 Software 18 Sondertasten 10 Startseite (Fenster) 10 Startsitzungen 56 Synchronisieren 43 Systembefehl 10 Т Tägliche Ereignisse 22 Tastatur sperren 53 Tastaturverschlüsselung zulassen 75 Taste gedrückt halten 52 TCP 71 U Übertragung von Farben 53 UDP - TCP/IP Aktiviert 71 Empfangs-Port 71 Mit Portnummer überschreiben 71 MTU 71 NetOp-Namensserver verwenden 71 Port außer Kraft setzen 71 Primärer NetOp-Namensserver 71 Sekundärer NetOp-Namensserver 71 Sende-Port 71 Senderliste 71 Wenn möglich, für diese Sitzung TCP verwenden 71 Vergrößern 37 Verkleinern 37 Verlauf (Schaltfläche) 10 Verschlüsselung 53, 75 Verwenden 38 Vollbild-Taste 10, 52

Wiederherstellung nach Systemabsturz 72

Windows Mobile 5.0 Pocket PC 14

Windows-Registrierung 23

W

Ζ

WM50PPC 14

Zoom-Taste 10, 52 Zugriff auf Host 12 Zwischenablage 38

84